



3.3 TREND MICRO[™] Smart Protection Server

Administratorhandbuch

Security Made Smarter



Endpoint Security



Messaging Security



Protected Cloud



Web Security

Trend Micro Incorporated behält sich das Recht vor, Änderungen an diesem Dokument und den hierin beschriebenen Produkt ohne Vorankündigung vorzunehmen. Lesen Sie vor der Installation und Verwendung von Produkt die Readme-Dateien, die Anmerkungen zu dieser Version und/oder die neueste Version der auf der Trend Micro Website verfügbaren Dokumentation durch:

<http://docs.trendmicro.com/en-us/enterprise/smart-protection-server.aspx>

Trend Micro, das Trend Micro T-Ball-Logo, TrendLabs, OfficeScan und Smart Protection Network sind Marken oder eingetragene Marken von Trend Micro Incorporated. Alle anderen Produkt- oder Firmennamen können Marken oder eingetragene Marken ihrer Eigentümer sein.

Copyright © 2017. Trend Micro Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.

Dokument-Nr.: APGM8048/171002

Release-Datum: Oktober 2017

Geschützt durch U.S. Patent-Nr.: Zum Patent angemeldet.

Diese Dokumentation enthält eine Beschreibung der wesentlichen Funktionen von Produkt und/oder Installationsanweisungen für eine Produktionsumgebung. Lesen Sie die Dokumentation vor der Installation und Verwendung von Produkt.

Detaillierte Informationen zur Verwendung bestimmter Funktionen in Produkt können Sie in der Trend Micro Online-Hilfe und/oder der Trend Micro Knowledge Base finden.

Trend Micro ist stets bemüht, die Dokumentation zu verbessern. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wenn Sie Fragen, Kommentare oder Vorschläge zu diesem oder einem anderen Trend Micro Dokument haben: docs@trendmicro.com.

Bewerten Sie diese Dokumentation auf der folgenden Website:

<http://www.trendmicro.com/download/documentation/rating.asp>

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Vorwort	v
Info über Trend Micro	vi
Produktdokumentation	vi
Zielgruppe	vii
Dokumentationskonventionen	vii

Kapitel 1: Einführung

Wie funktioniert der Smart Protection Server?	1-2
Die Notwendigkeit einer neuen Lösung	1-2
Lösungen auf Basis des Smart Protection Network	1-3
Was ist neu in dieser Version?	1-8
Wichtigste Funktionen und Vorteile	1-10
Trend Micro Smart Protection Network	1-11
File-Reputation-Dienste	1-11
Web-Reputation-Dienste	1-11
Smart Feedback	1-12

Kapitel 2: Smart Protection Server verwenden

Erstkonfiguration	2-2
Produktkonsole verwenden	2-7
Auf die Produktkonsole zugreifen	2-8
Smart Protection verwenden	2-8
Reputation-Dienste verwenden	2-9
Benutzerdefinierte URLs konfigurieren	2-11
Verdächtige Objekte konfigurieren	2-13
Smart Feedback aktivieren	2-15

Updates	2-16
Manuelle Updates konfigurieren	2-16
Zeitgesteuerte Updates konfigurieren	2-16
Updates der Pattern-Dateien	2-17
Updates der Programmdateien	2-17
Eine Update-Adresse konfigurieren	2-21
Administrative Aufgaben	2-21
SNMP-Dienst	2-22
Proxy-Einstellungen	2-26
Support	2-28
Kennwort der Produktkonsole ändern	2-29
Zertifikate importieren	2-30
Einbindung in Trend Micro-Produkte und -Dienste	2-30

Kapitel 3: Smart Protection Server überwachen

Fenster "Zusammenfassung" verwenden	3-2
Arbeiten mit Registerkarten	3-3
Arbeiten mit Widgets	3-5
Protokolle	3-12
Gesperrte URLs	3-12
Update-Protokoll	3-13
Protokoll 'Reputation-Dienst'	3-14
Protokollwartung	3-15
Benachrichtigungen	3-16
E-Mail-Benachrichtigungen	3-16
SNMP-Trap-Benachrichtigungen	3-19

Kapitel 4: In Trend Micro Control Manager einbinden

Trend Micro Control Manager	4-2
Unterstützte Versionen von Control Manager	4-2
Einbindung von Control Manager in diese Version von Smart Protection Server	4-3

Kapitel 5: Technischer Support

Ressourcen zur Fehlerbehebung	5-2
Support-Portal verwenden	5-2
Bedrohungsenzyklopädie	5-2
Kontaktaufnahme mit Trend Micro	5-3
Problemlösung beschleunigen	5-4
Verdächtige Inhalte an Trend Micro senden	5-4
E-Mail-Reputation-Dienste	5-5
File-Reputation-Dienste	5-5
Web-Reputation-Dienste	5-5
Sonstige Ressourcen	5-6
Download Center	5-6
Anregungen und Kritik	5-6

Anhang A: CLI-Befehle

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis	IN-1
----------------------------	------

Vorwort

Vorwort

Willkommen beim Smart Protection ServerTM-Administratorhandbuch. Dieses Dokument enthält Informationen über die Produkteinstellungen.

Es werden folgende Themen behandelt:

- *Info über Trend MicroTM auf Seite vi*
- *Produktdokumentation auf Seite vi*
- *Zielgruppe auf Seite vii*
- *Dokumentationskonventionen auf Seite vii*

Info über Trend Micro™

Trend Micro bietet Sicherheitssoftware und -services für Virenschutz, Anti-Spam und Content-Filtering. Trend Micro hilft Kunden weltweit beim Schutz ihrer Computer vor bösartigem Code.

Produktdokumentation

Die Dokumentation zum Smart Protection Server besteht aus den folgenden Komponenten:

DOKUMENTATION	BESCHREIBUNG
Installations- und Upgrade-Handbuch	Unterstützt Sie bei der Planung der Installation, Upgrades und Verteilung.
Administratorhandbuch	Unterstützt Sie bei der Konfiguration aller Produkteinstellungen.
Online-Hilfe	Bietet detaillierte Anweisungen zu jedem Feld und dazu, wie Sie alle Funktionen mit Hilfe der Benutzeroberfläche konfigurieren.
Readme-Datei	Enthält die neuesten Informationen über ein Produkt, die möglicherweise nicht in der anderen Dokumentation zu finden sind. Zu den Themen gehören die Beschreibung von Funktionen, Tipps für die Installation, Lösungen bekannter Probleme und bereits veröffentlichte Produktversionen.

Die Dokumentation ist verfügbar unter folgender Adresse:

<http://downloadcenter.trendmicro.com/?regs=DE>

Zielgruppe

Die Dokumentation zum Smart Protection Server wurde für IT-Manager und Administratoren geschrieben. In dieser Dokumentation wird davon ausgegangen, dass der Leser fundierte Kenntnisse über Computernetzwerke besitzt.

Kenntnisse über Viren-/Malware-Schutz oder Spam-Abwehr-Technologien werden nicht vorausgesetzt.

Dokumentationskonventionen

Im Smart Protection Server Benutzerhandbuch gelten die folgenden Konventionen.

TABELLE 1. Dokumentationskonventionen

KONVENTION	BESCHREIBUNG
NUR GROSSBUCHSTABEN	Akronyme, Abkürzungen und die Namen bestimmter Befehle sowie Tasten auf der Tastatur
Fettdruck	Menüs und Menübefehle, Schaltflächen, Registerkarten und Optionen
Navigation > Pfad	Der Navigationspfad zu einem bestimmten Fenster Datei > Speichern bedeutet beispielsweise, dass Sie in der Benutzeroberfläche im Menü Datei auf Speichern klicken
 Hinweis	Konfigurationshinweise
 Tipp	Empfehlungen oder Vorschläge
 Warnung!	Wichtige Aktionen und Konfigurationsoptionen

Kapitel 1

Einführung

Dieses Kapitel enthält eine Einführung in die Funktionen von Trend Micro™ Smart Protection Server™.

Es werden folgende Themen behandelt:

- *Wie funktioniert der Smart Protection Server? auf Seite 1-2*
- *Was ist neu in dieser Version? auf Seite 1-8*
- *Wichtigste Funktionen und Vorteile auf Seite 1-10*
- *Trend Micro Smart Protection Network auf Seite 1-11*

Wie funktioniert der Smart Protection Server?

Smart Protection Server ist eine webbasierte und leistungsfähige Schutzlösung der nächsten Generation. Der wesentliche Bestandteil dieser Lösung stellt die erweiterte Sucharchitektur dar, die Malware-Signaturen verwendet, die im Internet gespeichert sind.

Diese Lösung nutzt die File-Reputation- und die Web-Reputation-Technologie, um Sicherheitsrisiken zu erkennen. Diese Technologie basiert darauf, dass eine Vielzahl von zuvor auf den Endpunkten gespeicherten Malware-Signaturen und Listen auf Smart Protection Server ausgelagert werden.

Mit dieser Methode werden sowohl das System als auch das Netzwerk von der stetig zunehmenden Anzahl an Signatur-Updates auf den Endpunkten entlastet.

Die Notwendigkeit einer neuen Lösung

Bei der aktuellen Vorgehensweise gegen dateibasierte Bedrohungen werden die zum Schutz eines Endpunkts erforderlichen Pattern (auch "Definitionen" genannt) zeitgesteuert an die Endpunkte ausgeliefert. Pattern werden von Trend Micro in Paketen an die Endpunkte übertragen. Nachdem ein neues Update eingegangen ist, lädt die Viren-/Malware-Schutz-Software auf dem Endpunkt dieses Definitions paket für neue Viren/Malware in den Arbeitsspeicher. Wenn ein neues Risiko durch neue Viren/Malware entsteht, muss dieses Pattern auf dem Endpunkt erneut vollständig oder teilweise aktualisiert und in den Arbeitsspeicher geladen werden, damit der Schutz aufrechterhalten wird.

Mit der Zeit nimmt der Umfang neu aufkommender Bedrohungen erheblich zu. Man schätzt, dass die Zahl der Bedrohungen in den nächsten Jahren fast exponentiell zunimmt. Dies führt zu einer Wachstumsrate, die die Anzahl der derzeit bekannten Bedrohungen um ein Vielfaches übersteigt. In Zukunft ist allein die immense Anzahl von Sicherheitsrisiken eine neue Art von Sicherheitsrisiko. Die Anzahl von Sicherheitsrisiken kann die Leistung von Servern und Workstations sowie die Netzwerkbандbreite beeinträchtigen. Auch die Dauer bis zur Bereitstellung eines wirksamen Schutzes - auch "Zeit bis zum Schutz" genannt - wird sich verlängern.

Trend Micro ist Vorreiter bei einem neuen Ansatz zur Bewältigung einer hohen Anzahl von Bedrohungen, durch den Trend Micro Kunden immun gegen die starke Zunahme von Viren/Malware werden. Hierzu wird eine Technologie genutzt, bei der Viren-/

Malware-Signaturen und -Pattern in die "Cloud", also das Internet, ausgelagert werden. Durch das Auslagern der Viren-/Malware-Signaturen in das Internet ist Trend Micro in der Lage, seine Kunden besser vor den neuen Risiken aufgrund der zukünftigen Anzahl von Bedrohungen zu schützen.

Lösungen auf Basis des Smart Protection Network

Der webbasierte Abfrageprozess verwendet zwei neue, netzwerkbasierte Technologien:

- Trend Micro Smart Protection Network™: Eine globale, Internet-basierte Infrastruktur, die Dienste für Clients bereitstellt, die keinen direkten Zugriff auf ihr Unternehmensnetzwerk haben.
- Smart Protection Server: Smart Protection Server befindet sich im lokalen Netzwerk. Sie sind für Benutzer vorgesehen, die Zugriff auf ihr Unternehmensnetzwerk haben. Diese Server führen ihre Tätigkeiten lokal im Unternehmensnetzwerk durch, um die Effizienz zu optimieren.



Hinweis

Sie können mehrere Smart Protection Server-Computer installieren, um die Kontinuität des Schutzes sicherzustellen, falls die Verbindung zu einem Smart Protection Server nicht verfügbar ist.

Auf diesen beiden netzwerkbasierten Produkten sind die meisten der Viren-/Malware-Pattern-Definitionen und Web-Reputation-Bewertungen gespeichert. Das Trend Micro Smart Protection Network und Smart Protection Server stellen diese Definitionen anderen Endpunkten im Netzwerk zu Verfügung, damit diese potenzielle Bedrohungen verifizieren können. Abfragen werden nur dann an die Smart Protection Server gesendet, wenn das Risiko einer Datei oder eines URLs nicht auf dem Endpunkt ermittelt werden kann.

Die Endpunkte nutzen die File- und Web-Reputation-Technologie, um während ihrer normalen Systemschutzaktivitäten Abfragen an Smart Protection Server-Computer zu senden. Bei dieser Lösung werden Identifikationsdaten, die mithilfe der Trend Micro-Technologie ermittelt wurden, von den Agents an Smart Protection Server-Computer übertragen, um Abfragen durchzuführen. Die Agents senden niemals vollständige

Dateien, wenn sie die File-Reputation-Technologie nutzen. Das Risiko einer Datei wird immer mit Hilfe der Identifikationsdaten ermittelt.

Pattern-Dateien

Smart Protection Pattern-Dateien werden für File-Reputation-Dienste und Web-Reputation-Dienste verwendet. Trend Micro veröffentlicht diese Pattern-Dateien über den Trend Micro ActiveUpdate Server.

Folgende Dateien sind die Pattern-Dateien:

TABELLE 1-1. Pattern-Dateien für Smart Protection Server

REPUTATION-DIENST	PATTERN	DETAILS
File-Reputation-Dienste	Pattern der intelligenten Suche	<p>Der Cloud-basierte Abfrageprozess nutzt die Pattern-Datei der intelligenten Suche in Kombination mit einem System für Cloud-Abfragen in Echtzeit. Das Cloud-Abfragesystem verifiziert Dateien, URLs und andere Komponenten während des Verifizierungsprozesses mithilfe eines Smart Protection Servers. Smart Protection Server Computer nutzen verschiedene Algorithmen für eine effiziente Verarbeitung, bei der möglichst wenig Bandbreite benötigt wird.</p> <p>Das Pattern der intelligenten Suche wird stündlich aktualisiert.</p>

REPUTATION-DIENST	PATTERN	DETAILS
Web-Reputation-Dienste	Websperr-Pattern	<p>Produkte, die die Web-Reputation-Dienste verwenden (beispielsweise OfficeScan und Deep Security), verifizieren die Reputation einer Website anhand eines Websperr-Patterns, indem Web-Reputation-Anfragen an Smart Protection Server gesendet werden. Diese Produkte gleichen die von der Smart Protection Quelle zurückgegebenen Reputationsdaten mit der Web-Reputation-Richtlinie ab, die auf dem Endpunkt festgelegt wurde. Die jeweilige Richtlinie bestimmt, ob die Produkte den Zugriff auf eine Website zulassen oder sperren.</p> <hr/> <p> Hinweis</p> <p>Eine Liste der Produkte, die die Web-Reputation-Dienste verwenden, finden Sie unter: Einbindung in Trend Micro-Produkte und -Dienste auf Seite 2-30</p>

Pattern-Update-Prozess

Pattern-Updates erfolgen als Reaktion auf Sicherheitsbedrohungen. Smart Protection Network und Smart Protection Server-Computer laden die Pattern-Datei der intelligenten Suche von den ActiveUpdate Servern herunter. Trend Micro-Produkte, die Smart Protection Server-Computer unterstützen, laden die Agent-Pattern der intelligenten Suche von ActiveUpdate Servern herunter.

Endpunkte innerhalb Ihres Intranets laden die Agent-Pattern der intelligenten Suche von Trend Micro-Produkten herunter, die Smart Protection Server-Computer unterstützen. Externe Endpunkte sind Endpunkte außerhalb des Intranets, die keine

Verbindung zu Smart Protection Server-Computern oder Trend Micro-Produkten haben, die Smart Protection Server-Computer unterstützen.




ABBILDUNG 1-1. Pattern-Update-Prozess

Der Abfrageprozess

Endpunkte, die sich zurzeit in Ihrem Intranet befinden, nutzen für Abfragen die Smart Protection Server-Computer. Endpunkte, die sich zurzeit nicht in Ihrem Intranet befinden, können für Abfragen eine Verbindung zum Trend Micro Smart Protection Network herstellen.

Obwohl eine Netzwerkverbindung erforderlich ist, um Smart Protection Server-Computer zu verwenden, können auch Endpunkte ohne Netzwerkverbindung von der Trend Micro Technologie profitieren. Agent-Pattern der intelligenten Suche und die entsprechende Suchtechnologie befinden sich auf den Endpunkten und schützen diese, wenn sie keine Verbindung zum Netzwerk haben.

Auf den Endpunkten installierte Agents führen die Suchvorgänge auf dem jeweiligen Endpunkt durch. Wenn der Agent das Risiko einer Datei oder eines URLs während der Suche nicht ermitteln kann, überprüft er dies, indem er eine Abfrage an den Smart Protection Server sendet.

TABELLE 1-2. Arbeitsweise der Schutzfunktionen in Abhängigkeit vom Zugriff auf das Internet

SPEICHERORT	ARBEITSWEISE DER PATTERN-DATEI UND DER ABFRAGEN
Zugriff auf das Internet	<ul style="list-style-type: none"> Pattern-Dateien: Endpunkte laden die Agent-Pattern-Datei der intelligenten Suche von Trend Micro Produkte herunter, die Smart Protection Server-Computer unterstützen. Abfragen: Endpunkte stellen für Abfragen eine Verbindung zum Smart Protection Server her.
Ohne Zugriff auf das Internet	<ul style="list-style-type: none"> Pattern-Dateien: Endpunkte laden so lange nicht die neuesten Agent-Pattern-Dateien der intelligenten Suche herunter, bis ein Trend Micro Produkt verfügbar ist, das Smart Protection Server-Computer unterstützt. Abfragen: Endpunkte durchsuchen Dateien mit Hilfe lokaler Ressourcen wie beispielsweise der Agent-Pattern-Datei der intelligenten Suche.

Mit der erweiterten Filtertechnologie legt der Agent die Abfrageergebnisse in einem "Zwischenspeicher" ab. Dadurch wird die Suchleistung verbessert, da die gleiche Abfrage nicht mehrfach an die Smart Protection Server-Computer gesendet werden muss.

Ein Agent, der das Risiko einer Datei nicht lokal ermitteln und auch nach mehreren Versuchen keine Verbindung zu einem Smart Protection Server-Computer herstellen kann, markiert die Datei zur weiteren Prüfung und gewährt vorübergehend Zugriff auf die Datei. Wenn die Verbindung zu einem Smart Protection Server wiederhergestellt ist, werden alle markierten Dateien erneut durchsucht. Anschließend werden die

entsprechenden Suchaktionen für alle Dateien ausgeführt, die als Bedrohung für Ihr Netzwerk bestätigt wurden.



Tipp

Sie können mehrere Smart Protection Server-Computer installieren, um die Kontinuität des Schutzes sicherzustellen, falls die Verbindung zu einem Smart Protection Server nicht verfügbar ist.




ABBILDUNG 1-2. Abfrageprozess

Was ist neu in dieser Version?

Smart Protection Server umfasst die folgenden neuen Funktionen und Verbesserungen:

TABELLE 1-3. Neu in Version 3.3

FUNKTION	BESCHREIBUNG
Neu gestaltetes Fenster "Zusammenfassung"	<p>Das neu gestaltete Smart Protection Server-Dashboard bietet eine optimierte Ansicht aller Widgets und Registerkarten.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter Fenster "Zusammenfassung" verwenden auf Seite 3-2.</p>
Unterstützung für Community-Domäne/IP-Reputation-Dienst	<p>Smart Protection Server unterstützt jetzt Community-Domäne/IP-Reputation-Dienst-Abfragen.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter Einbindung in Trend Micro-Produkte und -Dienste auf Seite 2-30.</p>
Einbindung von Trend Micro Control Manager 7.0	<p>Smart Protection Server wird über die folgenden Funktionen in Control Manager 7.0 eingebunden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einzelanmeldung bei Smart Protection Server über die Konsole von Control Manager • Automatische Synchronisierung der Liste der verdächtigen Objekte • Smart Protection Server-Statusinformationen wie Pattern-Version, Dienstausführungsstatus und Server-Build-Versionen werden in der Konsole von Control Manager angezeigt <p>Weitere Informationen finden Sie unter Unterstützte Versionen von Control Manager auf Seite 4-2.</p>
HTTPS-Unterstützung für Web Reputation	<p>Der Web-Reputation-Dienst in dieser Version von Smart Protection Server unterstützt jetzt die HTTPS-Verbindung.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter CLI-Befehle auf Seite A-1.</p>
Neue Browserunterstützung	Smart Protection Server unterstützt jetzt Google Chrome.

Wichtigste Funktionen und Vorteile

Smart Protection Server bietet die folgenden Funktionen und Vorteile:

- File-Reputation-Technologie
 - Das Unternehmensnetzwerk wird in die Lage versetzt, besser auf die Bedrohung zu reagieren, die allein aus der Anzahl der Bedrohungen resultiert.
 - Die gesamte "Zeit bis zum Schutz" gegen aufkommende Bedrohungen wird erheblich reduziert.
 - Der Arbeitsspeicherbedarf auf den Workstations wird deutlich verringert und erhöht sich mit der Zeit auch kaum.
 - Die Verwaltung wird vereinfacht. Der Hauptteil der Pattern-Definition-Updates muss nur auf einen einzigen Server übertragen werden, statt auf viele Workstations. Dadurch werden die Auswirkungen eines Pattern-Updates auf Workstations reduziert.
 - Schützt vor webbasierten und kombinierten Angriffen.
 - Stoppt Viren/Malware, Trojaner, Würmer sowie neue Varianten dieser Sicherheitsrisiken.
 - Erkennt und entfernt Spyware/Grayware (einschließlich versteckter Rootkits).
- Web-Reputation-Technologie
 - Schützt vor webbasierten und kombinierten Angriffen.
 - Um den Datenschutz besorgte Kunden brauchen sich nicht über eine mögliche Aufdeckung vertraulicher Daten auf Grund von Web-Reputation-Abfragen beim Smart Protection Network sorgen.
 - Die Reaktionszeit auf Abfragen beim Smart Protection Server ist im Vergleich zu Abfragen beim Smart Protection Network geringer.
 - Durch die Installation eines Smart Protection Servers in Ihrem Netzwerk wird die Bandbreitenauslastung am Gateway reduziert.

Trend Micro Smart Protection Network

Das Trend Micro™ Smart Protection Network™ ist eine Content-Sicherheitsinfrastruktur mit webbasiertem Client der nächsten Generation, die zum Schutz der Kunden vor Sicherheitsrisiken und Internet-Bedrohungen entwickelt wurde. Es unterstützt sowohl lokale als auch gehostete Lösungen, um Benutzer kontinuierlich zu schützen, unabhängig davon, ob sie sich im Netzwerk, zu Hause oder unterwegs befinden. Dazu werden schlanke Agents eingesetzt, um auf eine einzigartige, webbasierte Kombination von E-Mail-, File- und Web-Reputation-Technologien und Bedrohungsdatenbanken zuzugreifen. Der Schutz der Kunden wird automatisch aktualisiert und weiter gestärkt, indem weitere Produkte, Services und Benutzer auf dieses Netzwerk zugreifen. Dadurch entsteht für die beteiligten Benutzer eine Art "Nachbarschaftsschutz" in Echtzeit.

File-Reputation-Dienste

File-Reputation-Dienste überprüft die Vertrauenswürdigkeit jeder einzelnen Datei anhand einer umfangreichen Internet-basierten Datenbank. Da Malware-Informationen im Internet gespeichert werden, sind sie sofort für alle Benutzer zugänglich. Leistungsstarke Content-Netzwerke und lokale Cache-Server gewährleisten minimale Latenzen während der Überprüfung. Die webbasierte Client-Architektur bietet sofortigen Schutz, verringert den Aufwand der Pattern-Verteilung und reduziert den Speicherbedarf des Agents erheblich.

Web-Reputation-Dienste

Die Web-Reputation-Technologie von Trend Micro nutzt eine der größten Domänen-Reputationsdatenbanken der Welt und verfolgt die Glaubwürdigkeit von Webdomänen durch die Zuordnung einer Reputationsbewertung auf Grundlage von Faktoren wie beispielsweise dem Alter einer Website, historischer Änderungen des Speicherorts und Anzeichen von verdächtigen Aktivitäten, die von der Malware-Verhaltensanalyse entdeckt wurden. Anschließend werden Websites durchsucht und Benutzer vom Zugriff auf infizierte Websites abgehalten. Die Web-Reputation-Funktionen helfen dabei sicherzustellen, dass die Seiten, auf die die Benutzer zugreifen, sicher und frei von Internet-Bedrohungen wie beispielsweise Malware, Spyware und Phishing-Nachrichten sind, die Benutzer dazu bringen könnten, persönliche Daten preiszugeben. Um die

Genauigkeit zu erhöhen und Fehlalarme zu reduzieren, weist die Web-Reputation-Technologie von Trend Micro Reputationsbewertungen bestimmten Webseiten oder Links innerhalb von Websites zu. Dabei wird nicht die gesamte Website klassifiziert oder gesperrt, da oft nur Teile einer legitimen Site gehackt wurden. Außerdem können sich Reputationen dynamisch mit der Zeit ändern.

Die Web-Reputation-Funktionen helfen dabei sicherzustellen, dass die Webseiten, auf die die Benutzer zugreifen, sicher und frei von Internet-Bedrohungen wie beispielsweise Malware, Spyware und Phishing-Nachrichten sind, die Benutzer dazu bringen könnten, persönliche Daten preiszugeben. Bei der Web Reputation werden Webseiten auf Basis der Reputationsbewertung gesperrt. Wenn Web Reputation aktiviert ist, werden Benutzer davon abgehalten, auf bösartige URLs zuzugreifen.

Smart Feedback

Trend Micro™ Smart Feedback bietet ununterbrochene Kommunikation zwischen Trend Micro-Produkten sowie Zugriff auf die Bedrohungsforschungszentren und entsprechenden Technologien des Unternehmens rund um die Uhr. Jede neue Bedrohung, die bei einem einzelnen Kunden während einer routinemäßigen Überprüfung der Reputation erkannt wird, führt zu einer automatischen Aktualisierung der Trend Micro Bedrohungsdatenbanken, wodurch diese Bedrohung für nachfolgende Kunden blockiert wird. Durch die permanente Weiterentwicklung der Bedrohungsbewehr durch die Analyse der über ein globales Netzwerk von Kunden und Partnern gelieferten Informationen bietet Trend Micro automatischen Schutz in Echtzeit vor den neuesten Bedrohungen sowie Sicherheit durch Kooperation ("Better Together"). Das ähnelt einem "Nachbarschaftsschutz", bei dem in einer Gemeinschaft alle Beteiligten aufeinander aufpassen. Da die gesammelten Bedrohungsdaten auf der Reputation der Kommunikationsquelle und nicht auf dem Inhalt der Kommunikation selbst basieren, ist der Datenschutz der Personal- oder Geschäftsdaten eines Kunden jederzeit gewährleistet.

Kapitel 2

Smart Protection Server verwenden

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Konfiguration des Smart Protection Server.

Es werden folgende Themen behandelt:

- *[Erstkonfiguration auf Seite 2-2](#)*
- *[Produktkonsole verwenden auf Seite 2-7](#)*
- *[Smart Protection verwenden auf Seite 2-8](#)*
- *[Updates auf Seite 2-16](#)*
- *[Administrative Aufgaben auf Seite 2-21](#)*
- *[Kennwort der Produktkonsole ändern auf Seite 2-29](#)*
- *[Zertifikate importieren auf Seite 2-30](#)*
- *[Einbindung in Trend Micro-Produkte und -Dienste auf Seite 2-30](#)*

Erstkonfiguration

Führen Sie folgende Aufgaben nach der Installation durch.



Wichtig

Wenn Sie eine Migration von Smart Protection Server 3.1 ausführen, übertragen Sie alle Einstellungen mit dem Smart Protection Server-Migrationstool (Migration.py) auf Smart Protection Server 3.3, bevor Sie den Vorgang fortsetzen.

Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch unter "Migrieren von Einstellungen aus Smart Protection Server 3.1".

Prozedur

1. Melden Sie sich an der Webkonsole an.

Das Fenster **Willkommen** wird angezeigt.

Willkommen bei Smart Protection Server

Herzlich willkommen

Wenn Sie Smart Protection Server zum ersten Mal installieren, klicken Sie auf **Erstinstallation konfigurieren**.

Wenn Sie von Smart Protection Server 3.1 migrieren, klicken Sie auf **Abmelden** und führen Sie das Smart Protection Server-Migrationstool (Migration.py) aus, um alle Einstellungen auf Smart Protection Server 3.3 zu übertragen.

Weitere Informationen finden Sie im Smart Protection Server Installation Guide.

[Erstinstallation konfigurieren](#) [Abmelden](#)

2. Klicken Sie auf **Erstinstallation konfigurieren**.

Der Assistent für die Erstinstallation wird angezeigt.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **File-Reputation-Dienst aktivieren**.

Konfigurationsassistent für die Erstinstallation

Hilfe

Schritt 1:File-Reputation-Dienst >>> Schritt 2 >>> Schritt 3 >>> Schritt 4

File-Reputation-Dienst

File-Reputation-Dienst aktivieren

Protokoll	Serveradresse
HTTP, HTTPS	http:// IPv4 addr /tmcss http://[IPv6 addr]/tmcss http:// localhost.localdomain /tmcss https:// IPv4 addr /tmcss https://[IPv6 addr]/tmcss https:// localhost.localdomain /tmcss

[< Zurück](#) [Weiter >](#)

4. Klicken Sie auf **Weiter**.

Das Fenster "Web-Reputation-Dienst" wird angezeigt.

5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Web-Reputation-Dienst aktivieren**.

Konfigurationsassistent für die Erstinstallation

Hilfe

Schritt 1 >>> Schritt 2:Web-Reputation-Dienst >>> Schritt 3 >>> Schritt 4

Web-Reputation-Dienst

Web Reputation aktivieren

Protokoll	Serveradresse
HTTP, HTTPS	http://IPv4 addr :5274 http://[IPv6 addr]:5274 http://localhost.localdomain :5274 https://IPv4 addr :5275 https://[IPv6 addr]:5275 https://localhost.localdomain :5275

Filterpriorität

1. Benutzerdefinierte, gesperrte URLs ▾
2. Benutzerdefinierte, genehmigte URLs
3. Websperr-Pattern

< Zurück Weiter >

6. (Optional) Mit Hilfe der Einstellungen zur Filterpriorität können Sie die Filterreihenfolge für URL-Abfragen angeben.
7. Klicken Sie auf **Weiter**.

Das Fenster "Smart Feedback" wird angezeigt.

Konfigurationsassistent für die Erstinstallation HilfeSchritt 1 >>> Schritt 2 >>> **Schritt 3:Smart Feedback** >>> Schritt 4

Das Trend Micro Smart Protection Network ist eine Content-Sicherheitsinfrastruktur mit webbasiertem Client der nächsten Generation, die zum proaktiven Schutz vor den neuesten Bedrohungen entwickelt wurde.
[Weitere Informationen](#)

Smart Feedback

Ist das Trend Micro Smart Feedback aktiviert, leitet es Informationen über Bedrohungen anonym an das Smart Protection Network weiter. Dadurch kann Trend Micro neue Bedrohungen schnell identifizieren und davor schützen. Sie können Smart Feedback jederzeit über diese Konsole deaktivieren.

 Trend Micro Smart Feedback aktivieren (empfohlen)Ihre Branche (optional): [< Zurück](#) [Weiter >](#)

8. Wählen Sie, ob Sie Smart Feedback verwenden möchten, um Trend Micro dabei zu unterstützen, schneller Lösungen für neue Bedrohungen bereitzustellen.
9. Klicken Sie auf **Weiter**.

Das Fenster "Proxy-Einstellungen" wird angezeigt.

Konfigurationsassistent für die ErstinstallationSchritt 1 >>> Schritt 2 >>> Schritt 3 >>> **Schritt 4:Proxy-Einstellungen**

Proxy-Einstellungen

Einen Proxy-Server verwenden

Proxy-Protokoll: HTTP SOCKS5

Servername oder IP-Adresse:

Port:

Authentifizierung des Proxy-Servers:

Benutzer-ID:

Kennwort:

[< Zurück](#) [Fertig stellen](#)

10. Geben Sie Proxy-Einstellungen an, falls in Ihrem Netzwerk ein Proxy-Server verwendet wird.
11. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Erstkonfiguration des Smart Protection Servers abzuschließen.

Das Fenster "Zusammenfassung" der Webkonsole wird angezeigt.


**Hinweis**

Der Smart Protection Server aktualisiert die Pattern-Dateien nach der Erstkonfiguration automatisch.

Produktkonsole verwenden

Die Produktkonsole besteht aus den folgenden Elementen:

- **Hauptmenü:** Bietet Links zu den Fenstern **Übersicht**, **Smart Protection**, **Updates**, **Protokolle** und **Administration**.
- **Arbeitsbereich:** Anzeigen von zusammenfassenden Informationen und des Komponentenstatus, Konfigurieren von Einstellungen, Aktualisieren von Komponenten und Durchführen von administrativen Aufgaben.



MENÜ	BESCHREIBUNG
Übersicht	Zeigt benutzerdefinierte Informationen über Smart Protection Server -Computer, -Datenverkehr und -Funde an, wenn Sie Widgets hinzufügen.

MENÜ	BESCHREIBUNG
Smart Protection	Bietet Optionen zum Konfigurieren der Reputation-Dienste, der benutzerdefinierten URLs, der verdächtigen Objekte sowie von Smart Feedback.
Updates	Bietet Optionen zum Konfigurieren zeitgesteuerter Updates, manueller Programm-Updates, Uploads von Programmpaketen sowie der Update-Adresse.
Protokolle	Bietet Optionen zum Abfragen von Protokollen und zur Protokollwartung.
Administration	Bietet Optionen zum Konfigurieren des SNMP-Dienstes, von Benachrichtigungen und Proxy-Einstellungen sowie zum Sammeln von diagnostischen Informationen zur Fehlerbehebung.

Auf die Produktkonsole zugreifen

Nach dem Anmelden an der Webkonsole zeigt das erste Fenster eine Statuszusammenfassung für den Smart Protection Server Computer an.

Prozedur

1. Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie den URL ein, der auf dem ersten Befehlszeilen-Banner nach der Installation angezeigt wird.
 2. Geben Sie **admin** als Benutzernamen und Kennwort in den entsprechenden Feldern ein.
 3. Klicken Sie auf **Anmelden**.
-

Smart Protection verwenden

Diese Version des Smart Protection Servers enthält File-Reputation- und Web-Reputation-Dienste.

Reputation-Dienste verwenden

Aktivieren Sie die Reputation-Dienste über die Produktkonsole, damit andere Trend Micro Produkte Smart Protection verwenden können.

File-Reputation-Dienste aktivieren

Aktivieren Sie die File-Reputation-Dienste, um Abfragen von Endpunkten zu unterstützen.

Prozedur

1. Wechseln Sie zu **Smart Protection > Reputation-Dienste** und anschließend zur Registerkarte **File Reputation**.

The screenshot shows the Trend Micro Smart Protection Server interface. The left sidebar has a tree view with nodes like 'Übersicht', 'Smart Protection', 'Reputation-Dienste' (which is expanded), 'Benutzerdefinierte URLs', 'Verdächtige Objekte', 'Smart Feedback' (with 'Updates', 'Protokolle', and 'Administration' children), and 'Administration'. The main content area has a header 'Reputation-Dienste' and a sub-header 'Smart Protection > Reputation-Dienste'. Below this is a 'File Reputation' tab. A sub-section titled 'File-Reputation-Dienst aktivieren' contains a checked checkbox and a table with two columns: 'Protokoll' (HTTP, HTTPS) and 'Serveradresse' (listing several URLs). At the bottom are 'Speichern' and 'Abbrechen' buttons.

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **File-Reputation-Dienst aktivieren**.
3. Klicken Sie auf **Speichern**.

Die Serveradresse kann jetzt von anderen Trend Micro-Produkten, die Smart Protection Server-Computer unterstützen, für File-Reputation-Abfragen verwendet werden.

Web-Reputation-Dienste aktivieren

Aktivieren Sie die Web-Reputation-Dienste, um URL-Abfragen von Endpunkten zu unterstützen. Diese Optionen stehen auf dem Bildschirm zur Verfügung.

- **Web-Reputation-Dienst aktivieren:** Wählen Sie diese Option, um Web-Reputation-Abfragen von Endpunkten zu unterstützen.
- **Serveradresse:** Wird von anderen Trend Micro Produkten verwendet, die Web-Reputation-Abfragen unterstützen.
- **Filterpriorität:** Wählen Sie die Priorität zum Filtern von URLs aus.

Prozedur

1. Navigieren Sie zu **Smart Protection > Reputation-Dienste** und klicken Sie anschließend auf die Registerkarte **Web Reputation**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Web-Reputation-Dienst aktivieren**.
3. (Optional) Geben Sie die Priorität der benutzerdefinierten zulässigen und gesperrten URLs beim Filtern der URLs an. Wenn beispielsweise **benutzerdefinierte gesperrte URLs** die höchste Priorität haben, haben **benutzerdefinierte zulässige URLs** die zweite Priorität.



4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Die Serveradresse kann jetzt von anderen Trend Micro Produkten, die Smart Protection Server unterstützen, für Web-Reputation-Abfragen verwendet werden.

Benutzerdefinierte URLs konfigurieren

Benutzerdefinierte URLs ermöglichen Ihnen, eigene zulässige oder gesperrte URLs anzugeben. Diese werden für die Web Reputation verwendet. Diese Optionen stehen auf dem Bildschirm zur Verfügung.

- **Regel suchen:** Wählen Sie diese Option, um nach einer Zeichenfolge in der Liste mit Regeln zu suchen.
- **URL testen:** Wählen Sie diese Option, um die Regeln zu suchen, die von dem URL ausgelöst werden. Der URL muss mit `http://` oder `https://` beginnen.

Prozedur

1. Navigieren Sie zu **Smart Protection > Benutzerdefinierte URLs**.
2. Klicken Sie unter **Suchkriterien** auf **Hinzufügen**.

Das Fenster **Regel hinzufügen** wird angezeigt.

The screenshot shows the 'Regel hinzufügen' (Rule Add) dialog box. The left sidebar has a 'Smart Protection' menu with 'Benutzerdefinierte URLs' selected. The main area has tabs for 'Regel', 'Ziel', and 'Aktion'. Under 'Regel', 'Diese Regel aktivieren' is checked. Under 'Ziel', 'Alle Clients' is selected. Under 'Aktion', 'Zulassen' is selected. Buttons at the bottom are 'Speichern' and 'Abbrechen'.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Diese Regel aktivieren**.
 4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **URL:** Zur Angabe eines URLs, der für alle untergeordneten Websites oder nur eine einzelne Seite gilt.
 - **URL mit Schlüsselwort:** Zur Angabe einer Zeichenfolge mit Hilfe regulärer Ausdrücke.
- Klicken Sie auf **Testen**, um die Regel auf die 20 häufigsten URLs und die Top-100-URLs des vorherigen Tages gemäß dem Internet-Zugriffsprotokoll anzuwenden.
5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - **Alle Clients:** Zur Übernahme auf alle Clients.
 - **Geben Sie einen Bereich an:** Zum Anwenden auf einen Bereich von IP-Adressen, Domänen- und Computernamen.



Hinweis

Es werden IPv4- und IPv6-Adressen unterstützt.

6. Wählen Sie **Zulassen** oder **Sperren**.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Benutzerdefinierte URLs importieren

Verwenden Sie dieses Fenster, um benutzerdefinierte URLs von einem anderen Smart Protection Server zu importieren. Diese Optionen stehen auf dem Bildschirm zur Verfügung.

- **Durchsuchen:** Klicken Sie hierauf, um eine .csv-Datei von Ihrem Computer auszuwählen.
- **Upload:** Klicken Sie hier, um die ausgewählte .csv-Datei hochzuladen.
- **Abbrechen:** Klicken Sie hierauf, um zum vorherigen Fenster zurückzukehren.

Verdächtige Objekte konfigurieren

Ein verdächtiges Objekt ist eine IP-Adresse, Domäne oder URL oder ein SHA-1-Wert in einer übermittelten Probe, die bzw. der als bösartig bekannt oder potenziell bösartig ist.

Smart Protection Server kann folgende Quellen abonnieren, um verdächtige Objekte zu synchronisieren:

TABELLE 2-1. Quellen verdächtiger Objekte für Smart Protection Server

ADRESSE	TYP DES VERDÄCHTIGEN OBJEKTS	BESCHREIBUNG
Deep Discovery Analyzer • Virtual Analyzer	URL	<p>Virtual Analyzer ist eine Cloud-basierte, virtuelle Umgebung zur Analyse verdächtiger Dateien. Mithilfe so genannter Sandbox-Images kann das Verhalten von Dateien in einer Umgebung beobachtet werden, die die Endpunkte Ihres Netzwerks simuliert, ohne dass das Netzwerk gefährdet wird.</p> <p>Virtual Analyzer in verwalteten Produkten verfolgt und analysiert übermittelte Proben. Virtual Analyzer kennzeichnete verdächtige Objekte auf der Grundlage ihres Potenzials zur Gefährdung oder Zerstörung Ihrer Systeme.</p>
Control Manager Konsolidierte verdächtige Objekte • Control Manager – benutzerdefinierte, verdächtige Objekte • Virtual Analyzer – verdächtige Objekte	URL	<p>Deep Discovery Analyzer sendet eine Liste der verdächtigen Objekte an Control Manager.</p> <p>Control Manager Administratoren können Objekte hinzufügen, die sie als verdächtig ansehen, sich aber derzeit nicht in der Liste der verdächtigen Objekte von Virtual Analyzer befinden. Benutzerdefinierte verdächtige Objekte haben eine höhere Priorität als verdächtige Objekte von Virtual Analyzer.</p> <p>Control Manager konsolidiert verdächtige Objekte und dazugehörige Suchaktionen und verteilt sie an Smart Protection Server.</p>

Sofern Abonnements bestehen, leitet der Smart Protection Server Folgendes weiter:

- Informationen zu verdächtigen URLs an Trend Micro Produkte (z. B. OfficeScan Agents, ScanMail und Deep Security), die Web-Reputation-Abfragen senden
- Aktionen gegen verdächtige URLs an OfficeScan Agents, die Web-Reputation-Abfragen senden



Hinweis

Weitere Informationen dazu, wie Control Manager verdächtige Objekte verwaltet, finden Sie wie folgt: http://docs.trendmicro.com/en-us/enterprise/control-manager-60-service-pack-3/whats_new_6sp3/suspicious_object_supported_products.aspx

Prozedur

1. Navigieren Sie zu **Smart Protection > Verdächtige Objekte**.
2. Geben Sie den FQDN oder die IP-Adresse der **Quelle** der verdächtigen Objekte ein.
3. Geben Sie den **API-Schlüssel** ein, den Sie von der Quelle für verdächtige Objekte erhalten haben.
4. Optional: Klicken Sie auf **Verbindung testen**, um sicherzustellen, dass der Servername, die IP-Adresse und der API-Schlüssel gültig sind und dass die Quelle verfügbar ist.
5. Klicken Sie auf **Abonnieren**.
6. Um verdächtige Objekte sofort zu synchronisieren, wählen Sie **Verdächtige Objekte synchronisieren und aktivieren** und klicken Sie anschließend auf **Jetzt synchronisieren**.



Hinweis

Die Option ist nur verfügbar, wenn die Verbindung von Smart Protection Server zu der Quelle erfolgreich hergestellt wurde.

7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Smart Feedback aktivieren

Trend Micro Smart Feedback leitet anonyme Informationen über Bedrohungen an das Trend Micro Smart Protection Network weiter, damit Trend Micro neue Bedrohungen schnell identifizieren und angehen kann. Sie können Smart Feedback jederzeit über diese Konsole deaktivieren.

Prozedur

1. Wechseln Sie zu **Smart Protection > Smart Feedback**.



Hinweis

Vergewissern Sie sich, dass der Smart Protection Server mit dem Internet verbunden ist, bevor Sie Smart Feedback aktivieren.

2. Wählen Sie **Trend Micro Smart Feedback aktivieren** aus.

The screenshot shows the Trend Micro Smart Protection Server interface. The left sidebar has a tree view with nodes like 'Übersicht', 'Smart Protection' (which is expanded), 'Reputation-Dienste', 'Benutzerdefinierte URLs', 'Verdächtige Objekte', 'Smart Feedback' (which is also expanded), 'Updates', 'Protokolle', and 'Administration'. The main content area has a title 'Smart Protection > Smart Feedback'. It features a logo for 'TREND MICRO SMART PROTECTION NETWORK'. Below the logo is a text block stating: 'Das Trend Micro Smart Protection Network ist eine Content-Sicherheitsinfrastruktur mit webbasiertem Client der nächsten Generation, die zum proaktiven Schutz vor den neuesten Bedrohungen entwickelt wurde.' A link 'Weitere Informationen' is shown. A large text box titled 'Smart Feedback' contains the following text: 'Ist das Trend Micro Smart Feedback aktiviert, leitet es Informationen über Bedrohungen anonym an das Smart Protection Network weiter. Dadurch kann Trend Micro neue Bedrohungen schnell identifizieren und davor schützen. Sie können Smart Feedback jederzeit über diese Konsole deaktivieren.' At the bottom of this box is a checked checkbox 'Trend Micro Smart Feedback aktivieren (empfohlen)' and a dropdown menu 'Ihre Branche (optional): Nicht angegeben (STANDARDAUWAHL)'. At the very bottom are two buttons: 'Speichern' and 'Abbrechen'.

3. Wählen Sie Ihre Branche.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Updates

Die Wirksamkeit von Smart Protection Server hängt davon ab, ob die aktuellen Pattern-Dateien und Komponenten verwendet werden. Trend Micro veröffentlicht stündlich neue Versionen der Pattern-Dateien der intelligenten Suche.



Tipp

Trend Micro empfiehlt, die Komponenten unmittelbar nach der Installation zu aktualisieren.

Manuelle Updates konfigurieren

Pattern manuell aktualisieren:

Prozedur

1. Navigieren Sie zu **Updates**.
 2. Klicken Sie im Menü auf **Pattern** oder **Programm**.
 3. Klicken Sie auf **Jetzt aktualisieren** oder **Jetzt speichern und aktualisieren**, um Updates sofort durchzuführen.
-

Zeitgesteuerte Updates konfigurieren

Zeitgesteuerte Updates durchführen:

Prozedur

1. Navigieren Sie zu **Updates**.
2. Klicken Sie im Menü auf **Pattern** oder **Programm**.
3. Geben Sie den Update-Zeitplan an.

-
4. Klicken Sie auf **Speichern**.
-

Updates der Pattern-Dateien

Aktualisieren Sie Pattern-Dateien, damit sichergestellt ist, dass die neuesten Daten für die Abfragen zur Verfügung stehen. Diese Optionen stehen auf dem Bildschirm zur Verfügung:

- **Zeitgesteuerte Updates aktivieren:** Wählen Sie diese Option, um automatische Updates zu konfigurieren, die stündlich oder alle 15 Minuten durchgeführt werden.
- **Jetzt aktualisieren:** Klicken Sie hierauf, um alle Pattern-Dateien sofort zu aktualisieren.

Updates der Programmdateien

Führen Sie ein Update auf die neueste Version des Programms durch, um von Produktverbesserungen zu profitieren. Diese Optionen stehen auf dem Bildschirm zur Verfügung.

- **Betriebssystem:** Wählen Sie diese Option, um Betriebssystemkomponenten zu aktualisieren.
- **Smart Protection Server:** Wählen Sie diese Option, um die Programmdatei des Servers zu aktualisieren.
- **Widget-Komponenten:** Wählen Sie diese Option, um Widgets zu aktualisieren.
- **Zeitgesteuerte Updates aktivieren:** Wählen Sie diese Option, um Programmdateien täglich zu einer bestimmten Uhrzeit oder wöchentlich zu aktualisieren.
- **Nur Download:** Wählen Sie diese Option, um Updates herunterzuladen und eine Abfrage, ob Sie die Programmdateien aktualisieren möchten, zu erhalten.
- **Nach dem Download automatisch aktualisieren:** Wählen Sie diese Option, um alle Produkt-Updates nach dem Download automatisch zu übernehmen, unabhängig davon, ob ein Neustart erforderlich ist.


- Programme, die neu gestartet werden müssen, nicht automatisch aktualisieren:** Wählen Sie diese Option, um alle Updates herunterzuladen und nur solche Programme zu installieren, für die kein Neustart erforderlich ist.
- Upload:** Klicken Sie hierauf, um eine Programmdatei auf den Smart Protection Server hochzuladen und zu aktualisieren.
- Durchsuchen:** Klicken Sie hierauf, um ein Programm Paket zu suchen.
- Jetzt speichern und aktualisieren:** Klicken Sie hierauf, um die Einstellungen zu übernehmen und sofort ein Update durchzuführen.

Es gibt drei Möglichkeiten, die Programmdatei zu aktualisieren: zeitgesteuerte Updates, manuelle Updates und Hochladen der Komponente.

Zeitgesteuerte Updates aktivieren

Prozedur

- Wechseln Sie zu **Updates > Programm**.
- Wählen Sie **Zeitgesteuerte Updates aktivieren** und dann den Update-Zeitplan aus.



- Wählen Sie eine der folgenden Update-Methoden:

- **Nur Download:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Programmdateien herunterzuladen, ohne sie zu aktualisieren. Auf der Webkonsole wird eine Nachricht angezeigt, wenn Updates von Programmdateien zur Installation bereitstehen.
- **Nach dem Download automatisch aktualisieren:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Programm-Updates nach dem Herunterladen automatisch zu aktualisieren.
- **Programme, die neu gestartet werden müssen, nicht automatisch aktualisieren:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Abfrage auf der Webkonsole zu erhalten, wenn ein Update einen Neustart erfordert. Programm-Updates, die keinen Neustart erfordern, werden automatisch installiert.

4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Manuelle Updates durchführen

Prozedur

1. Navigieren Sie zu **Updates > Programm**.
2. Wählen Sie eine der folgenden Update-Methoden:
 - **Nur Download:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Programmdateien herunterzuladen, ohne sie zu aktualisieren. Auf der Webkonsole wird eine Nachricht angezeigt, wenn Updates von Programmdateien zur Installation bereitstehen.
 - **Nach dem Download automatisch aktualisieren:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Programm-Updates nach dem Herunterladen automatisch zu aktualisieren.
 - **Programme, die neu gestartet werden müssen, nicht automatisch aktualisieren:** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Abfrage auf der Webkonsole zu erhalten, wenn ein Update einen Neustart erfordert. Programm-Updates, die keinen Neustart erfordern, werden automatisch installiert.

3. Klicken Sie auf **Jetzt speichern und aktualisieren.**
-

Dateien für manuelle Updates hochladen

Prozedur

1. Navigieren Sie zu **Updates > Programm**.
-



Wichtig

Vergewissern Sie sich, dass der Smart Protection Server kein Update durchführt, bevor Sie fortfahren. Wenn Sie ein Programm oder eine Komponente aktualisieren müssen, deaktivieren Sie zunächst zeitgesteuerte Komponenten-Updates, bevor Sie fortfahren.

2. Klicken Sie unter **Komponente hochladen** auf **Durchsuchen...**, um die Programmdatei für manuelle Programm-Updates zu suchen.
-



Hinweis

Suchen Sie die Programmdatei, die Sie von der Website von Trend Micro heruntergeladen oder von Trend Micro erhalten haben.

3. Suchen Sie die Datei, und klicken Sie auf **Öffnen**.
 4. Klicken Sie auf **Upload**.
-



Hinweis

Wenn Sie die zeitgesteuerte Suche deaktiviert haben, um ein Programm oder eine Komponente zu aktualisieren, aktivieren Sie die Funktion nach dem Hochladen und Aktualisieren wieder.

Verfügbare Programmdateien

Verwenden Sie dieses Fenster, um die verfügbaren Programmdateien zu aktualisieren. Diese Optionen stehen auf dem Bildschirm zur Verfügung.

- <Kontrollkästchen>: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des verfügbaren Programms, das aktualisiert werden sollen.
- **Jetzt aktualisieren:** Klicken Sie hierauf, um die ausgewählten Programmdateien zu aktualisieren.

Eine Update-Adresse konfigurieren

Verwenden Sie dieses Fenster, um die Update-Adresse für File Reputation und Web Reputation anzugeben. Die Standard-Update-Adresse ist der Trend Micro ActiveUpdate Server. Diese Optionen stehen auf dem Bildschirm zur Verfügung.

- **Trend Micro ActiveUpdate Server:** Wählen Sie diese Option, um Updates vom Trend Micro ActiveUpdate Server herunterzuladen.
 - **Andere Update-Adresse:** Wählen Sie diese Option, um eine Update-Adresse wie beispielsweise den Trend Micro Control Manager anzugeben.
-

Prozedur

1. Navigieren Sie zu **Updates > Quelle**, und wählen Sie die Registerkarte **File Reputation** oder **Web Reputation** aus.
 2. Wählen Sie **Trend Micro ActiveUpdate Server**, oder wählen Sie **Andere Update-Adresse**, und geben Sie einen URL ein.
 3. Klicken Sie auf **Speichern**.
-

Administrative Aufgaben

Administrative Aufgaben ermöglichen Ihnen, SNMP-Dienst-Einstellungen, Benachrichtigungen und Proxy-Server-Einstellungen zu konfigurieren oder diagnostische Informationen herunterzuladen.

SNMP-Dienst

Smart Protection Server unterstützt SNMP, um eine größere Flexibilität bei der Überwachung des Produkts zu bieten. Sie können Einstellungen konfigurieren und die MIB-Datei (Management Information Base) im Fenster **SNMP-Dienst** herunterladen. Diese Optionen stehen auf dem Bildschirm zur Verfügung.

- **SNMP-Dienst aktivieren:** Wählen Sie diese Option, um SNMP zu verwenden.
- **Community-Name:** Geben Sie einen SNMP-Community-Namen an.
- **IP-Einschränkung aktivieren:** Wählen Sie diese Option, um die IP-Einschränkung zu aktivieren.



Hinweis

Klassenloses Inter-Domänen-Routing (CIDR) wird für die IP-Einschränkung nicht unterstützt. Durch Aktivieren die IP-Adresseinschränkung verhindern Sie einen unbefugten Zugriff auf den SNMP-Dienst.

- **IP-Adresse:** Geben Sie eine IP-Adresse an, um den SNMP-Dienst zum Überwachen des Systemstatus zu verwenden.
- **Subnetzmaske:** Geben Sie eine Netzmaske an, um den IP-Adressbereich zur Verwendung des SNMP-Dienstes für die Überwachung des Computerstatus zu verwenden.
- **Smart Protection Server MIB:** Klicken Sie auf "Smart Protection Server MIB", um die MIB-Datei herunterzuladen.
- **Speichern:** Klicken Sie hierauf, um die Einstellungen zu speichern.
- **Abbrechen:** Klicken Sie hierauf, um die Änderungen zu verwerfen.

SNMP-Dienst konfigurieren

Konfigurieren Sie die Einstellungen für den SNMP-Dienst, um SNMP-Verwaltungssystemen zu ermöglichen, den Status des Smart Protection Servers zu überwachen.

Prozedur

1. Wechseln Sie zu **Administration > SNMP-Dienst**.



2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SNMP-Dienst aktivieren**.
3. Geben Sie einen **Community-Namen** an.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **IP-Einschränkung aktivieren**, um unbefugten Zugriff auf den SNMP-Dienst zu verhindern.



Hinweis

Klassenloses Inter-Domänen-Routing (CIDR) wird für die IP-Einschränkung nicht unterstützt.

5. Geben Sie eine IP-Adresse an.
6. Geben Sie eine Subnetzmaske an.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

MIB-Datei herunterladen

Laden Sie die MIB-Datei von der Webkonsole herunter, um den SNMP-Dienst zu nutzen.

Prozedur

1. Navigieren Sie zu **Administration > SNMP-Dienst**.
 2. Klicken Sie auf **Smart Protection Server MIB**, um die MIB-Datei herunterzuladen. Eine Bestätigungsabfrage wird angezeigt.
 3. Klicken Sie auf **Speichern**.
Das Fenster **Speichern unter** wird angezeigt.
 4. Geben Sie den Speicherort an.
 5. Klicken Sie auf **Speichern**.
-

Smart Protection Server MIB

In der folgenden Tabelle wird die Smart Protection Server MIB beschreiben.

OBJEKTNAME	OBJEKTBEZEICHNER (OID)	BESCHREIBUNG
Trend-MIB:: TBLVersion	1.3.6.1.4.1.610 1.1.2.1.1	Gibt die Version des aktuellen Patterns der intelligenten Suche zurück.
Trend-MIB:: TBLLastSuccessfulUpdate	1.3.6.1.4.1.610 1.1.2.1.2	Gibt Datum und Uhrzeit des letzten erfolgreichen Updates des Patterns der intelligenten Suche zurück.
Trend-MIB:: LastUpdateError	1.3.6.1.4.1.610 1.1.2.1.3	Gibt den Status des letzten Updates des Patterns der intelligenten Suche zurück. <ul style="list-style-type: none"> • 0: Letztes Pattern-Update war erfolgreich. • <Fehlercode>: Letztes Pattern-Update war nicht erfolgreich.
Trend-MIB:: LastUpdateErrorMessage	1.3.6.1.4.1.610 1.1.2.1.4	Gibt eine Fehlermeldung zurück, wenn das letzte Update des Patterns der intelligenten Suche nicht erfolgreich war.

OBJEKTNAME	OBJEKTBEZEICHNER (OID)	BESCHREIBUNG
Trend-MIB::WCSVersion	1.3.6.1.4.1.610 1.1.2.1.5	Gibt die Version des aktuellen Websperr-Patterns zurück.
Trend-MIB::WCSLastSuccessfulUpdate	1.3.6.1.4.1.610 1.1.2.1.6	Gibt Datum und Uhrzeit des letzten erfolgreichen Updates des Websperr-Patterns zurück.
Trend-MIB::WCSLastUpdateError	1.3.6.1.4.1.610 1.1.2.1.7	Gibt den Status des letzten Updates des Websperr-Patterns zurück. <ul style="list-style-type: none"> • 0: Letztes Pattern-Update war erfolgreich. • <Fehlercode>: Letztes Pattern-Update war nicht erfolgreich.
Trend-MIB::WCSLastUpdateErrorMessage	1.3.6.1.4.1.610 1.1.2.1.8	Gibt eine Fehlermeldung zurück, wenn das letzte Update des Websperr-Patterns nicht erfolgreich war.
Trend-MIB::LastVerifyError	1.3.6.1.4.1.610 1.1.2.2.2	Gibt den Status der File-Reputation-Abfrage zurück. <ul style="list-style-type: none"> • 0: File-Reputation-Abfrage verhält sich erwartungsgemäß. • <Fehlercode>: File-Reputation-Abfrage verhält sich nicht erwartungsgemäß.
Trend-MIB::WCSLastVerifyError	1.3.6.1.4.1.610 1.1.2.2.3	Gibt den Status der Web-Reputation-Abfrage zurück. <ul style="list-style-type: none"> • 0: Web-Reputation-Abfrage verhält sich erwartungsgemäß. • <Fehlercode>: Web-Reputation-Abfrage verhält sich nicht erwartungsgemäß.
Trend-MIB::LastVerifyErrorMessage	1.3.6.1.4.1.610 1.1.2.2.4	Gibt eine Fehlermeldung zurück, wenn der letzte Systemstatus einer File-Reputation-Abfrage nicht erfolgreich war.

OBJEKTNAME	OBJEKTBEZEICHNER (OID)	BESCHREIBUNG
Trend-MIB:: WCSLastVerify ErrorMessage	1.3.6.1.4.1.610 1.1.2.2.5	Gibt eine Fehlermeldung zurück, wenn der letzte Systemstatus einer Web-Reputation-Abfrage nicht erfolgreich war.

Unterstützte MIBs

Die folgende Tabelle enthält eine Beschreibung der unterstützten MIBs.

OBJEKTNAME	OBJEKTBEZEICHNER (OID)	BESCHREIBUNG
SNMP MIB-2-System	1.3.6.1.2.1.1	Die Systemgruppe enthält Informationen zum System, auf dem sich das Element befindet. Die Objekte in dieser Gruppe sind hilfreich für die Fehler- und Konfigurationsverwaltung. Weitere Informationen finden Sie unter IETF RFC 1213 .
SNMP MIB-2-Schnittstellen	1.3.6.1.2.1.2	Die Schnittstellen-Objektgruppe enthält Informationen zu jeder Schnittstelle auf einem Netzwerkgerät. Die Informationen in dieser Gruppe sind hilfreich für die Fehler-, Konfigurations-, Leistungs- und Kontenverwaltung. Weitere Informationen finden Sie unter IETF RFC 2863 .

Proxy-Einstellungen

Wenn Sie einen Proxy-Server im Netzwerk verwenden, konfigurieren Sie die Proxy-Einstellungen. Diese Optionen stehen auf dem Bildschirm zur Verfügung.

- **Proxy-Server verwenden:** Wählen Sie diese Option, wenn in Ihrem Netzwerk ein Proxy-Server verwendet wird.
- **HTTP:** Wählen Sie diese Option, wenn Ihr Proxy-Server HTTP als Proxy-Protokoll verwendet.
- **SOCKS5:** Wählen Sie diese Option, wenn Ihr Proxy-Server SOCKS5 als Proxy-Protokoll verwendet.

- **Name oder IP-Adresse des Servers:** Geben Sie den Namen oder die IP-Adresse des Proxy-Servers ein.
- **Port:** Geben Sie die Portnummer ein.
- **Benutzer-ID:** Geben Sie die Benutzer-ID für den Proxy-Server ein, falls der Proxy-Server eine Authentifizierung verlangt.
- **Kennwort:** Geben Sie das Kennwort für den Proxy-Server ein, falls der Proxy-Server eine Authentifizierung verlangt.

Proxy-Einstellungen konfigurieren

Prozedur

1. Wechseln Sie zu **Administration > Proxy-Einstellungen**.



2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Proxy-Server für Updates verwenden**.
3. Wählen Sie **HTTP** oder **SOCKS5** als Proxy-Protokoll aus.



Hinweis

SOCKS4-Proxy-Konfigurationen werden von Smart Protection Server nicht mehr unterstützt.

4. Geben Sie den Namen oder die IP-Adresse des Servers ein.
 5. Geben Sie die Portnummer ein.
 6. Falls der Proxy-Server Anmeldedaten verlangt, geben Sie die **Benutzer-ID** und das **Kennwort** ein.
 7. Klicken Sie auf **Speichern**.
-

Support

Verwenden Sie die Webkonsole, um diagnostische Informationen für die Fehlerbehebung und den Support herunterzuladen.

Klicken Sie auf **Start**, um mit dem Sammeln von Diagnoseinformationen zu beginnen.

Systeminformationen für den Support herunterladen

Prozedur

1. Navigieren Sie zu **Administration > Support**.
 2. Klicken Sie auf **Start**.
Ein Fenster mit dem Download-Fortschritt wird angezeigt.
 3. Klicken Sie auf **Speichern**, wenn die Abfrage für die heruntergeladene Datei angezeigt wird.
 4. Geben Sie den Speicherort und den Dateinamen an.
 5. Klicken Sie auf **Speichern**.
-

Kennwort der Produktkonsole ändern

Das Kennwort der Produktkonsole ist die wichtigste Maßnahme, um den Smart Protection Server vor unbefugten Änderungen zu schützen. Ändern Sie das Kennwort aus Sicherheitsgründen regelmäßig und verwenden Sie ein Kennwort, das nicht leicht zu erraten ist. Das Kennwort des Admin-Kontos kann über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) geändert werden. Verwenden Sie in der Befehlszeilenschnittstelle den Befehl "configure password", um Änderungen vorzunehmen.



Tipp

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie ein sicheres Kennwort erstellen:

- Verwenden Sie sowohl Buchstaben als auch Ziffern.
- Vermeiden Sie Wörter, die in Wörterbüchern irgendeiner Sprache zu finden sind.
- Schreiben Sie Wörter absichtlich falsch.
- Verwenden Sie Phrasen oder kombinieren Sie Wörter.
- Verwenden Sie eine Kombination aus Groß- und Kleinschreibung.
- Verwenden Sie Sonderzeichen.

Prozedur

1. Melden Sie sich mit dem Admin-Konto an der CLI-Konsole an.

```
Trend Micro Smart Protection Server

Use one of the following addresses with your Trend Micro client management
products for File Reputation connections:

https:// IPv4 addr /tmcss
http:// IPv4 addr /tmcss
https://[ IPv6 addr ]/tmcss
http://[ IPv6 addr ]/tmcss
https://TMSPS25.trendmicro.com/tmcss
http://TMSPS25.trendmicro.com/tmcss

Use the following address with your Trend Micro client management products
for Web Reputation connections:

http:// IPv4 addr :5274
http://[ IPv6 addr ]:5274
http://TMSPS25.trendmicro.com:5274

Use the following URL to access the Web product console:

https:// IPv4 addr :4343
https://[ IPv6 addr ]:4343
https://TMSPS25.trendmicro.com:4343
```

2. Geben Sie Folgendes ein, um administrative Befehle zu aktivieren:

```
enable
```

3. Geben Sie folgenden Befehl ein:

```
configure password admin
```

4. Geben Sie das neue Kennwort ein.
 5. Geben Sie das neue Kennwort ein zweites Mal ein, um es zu bestätigen.
-

Zertifikate importieren

Diese Version von Smart Protection Server ermöglicht Administratoren, das Serverzertifikat sicherheitshalber neu zu generieren oder zu importieren.

Prozedur

1. Gehen Sie zu **Administration > Zertifikat**.
Die aktuellen "Informationen zum Serverzertifikat" werden angezeigt.
 2. Klicken Sie auf **Aktuelles Zertifikat ersetzen**.
 3. Klicken Sie auf **Durchsuchen...** zum Auswählen eines gültigen Zertifikats zum Hochladen. Das Zertifikat muss eine PEM-Datei sein.
 4. Klicken Sie auf **Weiter**.
 5. Prüfen Sie die Details für das neue Zertifikat, und klicken Sie auf **Fertig stellen**. Warten Sie einige Sekunden, bis das Zertifikat importiert ist.
-

Einbindung in Trend Micro-Produkte und -Dienste

Smart Protection Server ist in die in den folgenden Tabellen aufgeführten Produkte und Dienste von Trend Micro eingebunden. Ausführliche Informationen zu den

Einbindungsdetails finden Sie in den relevanten Abschnitten der Online-Hilfe der entsprechenden Produkte.

TABELLE 2-2. File-Reputation-Dienste

VERWENDETE KOMPONENTEN	KOMPONENTENQUELLE	EINBINDENDE PRODUKTE UND UNTERSTÜTZTE MINDESTVERSIONEN	ERSTE VERSION VON SMART PROTECTION SERVER
Pattern der intelligenten Suche  Hinweis Pattern der intelligenten Suche funktioniert in Verbindung mit dem auf dem einbindenden Produkt installierten Agent-Pattern der intelligenten Suche.	<ul style="list-style-type: none"> • Trend Micro ActiveUpdate Server (Standard) • HTTP oder HTTPS werden für alternative Update-Adressen unterstützt 	<ul style="list-style-type: none"> • OfficeScan 10 • Core Protection Module 10.5 • Deep Security 7.5 • InterScan Messaging Security Virtual Appliance 9.1 • InterScan Web Security Virtual Appliance 6.5 SP1 • ScanMail for Microsoft Exchange 10 SP1 • PortalProtect 2.1 for SharePoint 2.1 • Threat Mitigator 2.5 • Worry-Free Business Security 6.0 	1.0
Smart Protection Service Proxy (für Community File Reputation verwendet)	n. z. (integriert)	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Discovery Email Inspector 2.5 • Deep Discovery Inspector 3.8 SP2 • Deep Discovery Analyzer 5.5 SP1 • OfficeScan XG 	3.0 Patch 2

TABELLE 2-3. Web-Reputation-Dienste

VERWENDETE KOMPONENTEN	KOMPONENTENQUELLE	EINBINDEnde PRODUKTE UND UNTERSTÜTZTE MINDESTVERSIONEN	ERSTE VERSION VON SMART PROTECTION SERVER
Websperr-Pattern	<ul style="list-style-type: none"> • Trend Micro ActiveUpdate Server (Standard) • Andere unterstützte Update-Adresse 	<ul style="list-style-type: none"> • OfficeScan 10.5 • Core Protection Module 10.5 • Deep Discovery Inspector 2.6 • Deep Security 7.5 • ScanMail for Microsoft Exchange 10.0 SP1 	2.0
Zulässige/ Gesperrte URLs	<p>n. z.</p> <p>(Liste direkt auf der Konsole von Smart Protection Server konfiguriert)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ScanMail for Lotus Domino 5.6 • PortalProtect 2.1 • Trend Micro Security (für Mac) 2.0 	2.0
Verdächtige URLs	<ul style="list-style-type: none"> • Control Manager 6.0 SP2 • Deep Discovery Analyzer 5.0 		2.6 Patch 1
Verbesserungen bei verdächtigen URLs	<ul style="list-style-type: none"> • Control Manager 6.0 SP3 	<ul style="list-style-type: none"> • OfficeScan 11 SP1 	3.0 Patch 1
Smart Protection Service Proxy (für Web Inspection Service verwendet)	<p>n. z. (integriert)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Discovery Email Inspector 2.5 • Deep Discovery Inspector 3.8 SP2 • Deep Discovery Analyzer 5.5 SP1 	3.0 Patch 2

VERWENDETE KOMPONENTEN	KOMPONENTENQUELLE	EINBINDENDE PRODUKTE UND UNTERSTÜTZTE MINDESTVERSIONEN	ERSTE VERSION VON SMART PROTECTION SERVER
Proxy für den Smart Protection Dienst (für Community-Domäne/IP-Reputation-Dienst verwendet)	n. z. (integriert)	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Discovery Inspector 5.0 • Deep Discovery Analyzer 6.0 	3.3

TABELLE 2-4. Reputation-Dienste für mobile Apps

VERWENDETE KOMPONENTEN	KOMPONENTENQUELLE	EINBINDENDE PRODUKTE UND UNTERSTÜTZTE MINDESTVERSIONEN	ERSTE VERSION VON SMART PROTECTION SERVER
Smart Protection Service Proxy	n. z. (integriert)	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Discovery Email Inspector 2.5 • Deep Discovery Inspector 3.8 SP2 • Deep Discovery Analyzer 5.5 SP1 	3.0 Patch 2

TABELLE 2-5. Certified Safe Software Service

VERWENDETE KOMPONENTEN	KOMPONENTENQUELLE	EINBINDENDE PRODUKTE UND UNTERSTÜTZTE MINDESTVERSIONEN	ERSTE VERSION VON SMART PROTECTION SERVER
Smart Protection Service Proxy	n. z. (integriert)	<ul style="list-style-type: none"> • Deep Discovery Email Inspector 2.5 • Deep Discovery Inspector 3.8 SP2 • Deep Discovery Analyzer 5.5 SP1 	3.0 Patch 2

TABELLE 2-6. Predictive Machine Learning

VERWENDETE KOMPONENTEN	KOMPONENTENQUELLE	EINBINDENDE PRODUKTE UND UNTERSTÜTZTE MINDESTVERSIONEN	ERSTE VERSION VON SMART PROTECTION SERVER
Smart Protection Service Proxy	n. z. (integriert)	<ul style="list-style-type: none"> • OfficeScan XG • Deep Discovery Inspector 5.0 • Deep Discovery Email Inspector 3.0 • Deep Discovery Analyzer 6.0 	3.1

**Hinweis**

Der Smart Protection Service Proxy leitet Abfrageanforderungen aus integrierten Produkten zur weiteren Analyse an Smart Protection Network.

Kapitel 3

Smart Protection Server überwachen

Sie können den Smart Protection Server mit Protokollen und vom Fenster "Übersicht" aus mit Widgets überwachen.


Es werden folgende Themen behandelt:

- *Fenster "Zusammenfassung" verwenden auf Seite 3-2*
- *Protokolle auf Seite 3-12*
- *Benachrichtigungen auf Seite 3-16*

Fenster "Zusammenfassung" verwenden


Im Fenster **Übersicht** können benutzerdefinierte Informationen über Smart Protection Server-Computer, -Datenverkehr und -Funde angezeigt werden.

File-Reputation-Dienst und Web-Reputation-Dienst unterstützen die Protokolle HTTP und HTTPS. HTTPS stellt eine sicherere Verbindung zur Verfügung, während HTTP weniger Bandbreite verwendet. Adressen von Smart Protection Server werden auf dem Konsolenbanner der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) angezeigt.



Klicken Sie auf das Zahnradsymbol (), um auf die Liste **Sichtbarkeit des Servers** im Bildschirm **Zusammenfassung** zuzugreifen.

ABBILDUNG 3-1. Sichtbarkeit des Servers



Verwenden Sie die Liste **Sichtbarkeit des Servers**, um Server zur Liste "Sichtbarkeit des Servers" hinzuzufügen oder Proxy-Server-Einstellungen für Server zu konfigurieren, die sich in der Liste befinden. Das Ändern der Serverinformationen ist bei allen Widgets gleich.



Hinweis

Smart Protection Server Adressen werden bei Trend Micro Produkten verwendet, die Endpunkte verwalten. Serveradressen werden verwendet, um die Verbindungen der Endpunkte mit den Smart Protection Server-Computern zu konfigurieren.

Arbeiten mit Registerkarten

Verwalten Sie Registerkarten durch Hinzufügen, Umbenennen und Löschen von Registerkarten, durch Ändern des Layouts und durch automatischen Wechsel zwischen Registerkartenansichten.

Prozedur


1. Gehen Sie zum Fenster "Zusammenfassung".
2. So fügen Sie eine neue Registerkarte hinzu:
 - a. Klicken Sie auf das Symbol zum Hinzufügen.

File Reputation

Web Reputation




- b. Geben Sie einen Namen für die neue Registerkarte ein.
3. So benennen Sie eine Registerkarte um:
 - a. Zeigen Sie mit der Maus auf den Registerkartennamen und klicken Sie auf den Pfeil nach unten.



- b. Klicken Sie auf **Umbenennen** und geben Sie den neuen Registerkartennamen ein.
4. So ändern Sie das Layout der Widgets für eine Registerkarte:
 - a. Zeigen Sie mit der Maus auf den Registerkartennamen und klicken Sie auf den Pfeil nach unten.
 - b. Klicken Sie auf **Layout ändern**.
 - c. Wählen Sie das neue Layout aus dem daraufhin angezeigten Bildschirm aus.
 - d. Klicken Sie auf **Speichern**.
5. So löschen Sie eine Registerkarte:
 - a. Zeigen Sie mit der Maus auf den Registerkartennamen und klicken Sie auf den Pfeil nach unten.

- b. Klicken Sie auf **Löschen** und bestätigen Sie den Vorgang.
6. So geben Sie eine Bildschirmpräsentation mit Registerkarte wieder:
 - a. Klicken Sie auf das Symbol **Einstellungen** rechts der Registerkartenanzeige.




- b. Aktivieren Sie das Steuerelement **Registerkarten-Diashow**.
- c. Wählen Sie vor dem Wechsel zur nächsten Registerkarte aus, wie lange jede Registerkarte angezeigt werden soll.

Arbeiten mit Widgets

Verwalten Sie Widgets durch Hinzufügen, Verschieben, Umbenennen und Löschen von Elementen sowie durch Größenänderung von Elementen.

Prozedur

1. Gehen Sie zum **Fenster "Zusammenfassung"**.
2. Klicken Sie auf eine Registerkarte.
3. So fügen Sie ein Widget hinzu:
 - a. Klicken Sie auf das Symbol **Einstellungen** rechts der Registerkartenanzeige.



- b. Klicken Sie auf **Widgets hinzufügen**.
- c. Wählen Sie die hinzuzufügenden Widgets aus.
 - Wählen Sie in der Dropdown-Liste über den Widgets eine Kategorie aus, um die Auswahl einzuschränken.
 - Suchen Sie mit dem Suchfeld im oberen Bereich des Bildschirms nach einem bestimmten Widget.
- d. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
4. Um ein Widget an eine andere Stelle in der gleichen Registerkarte zu verschieben, verschieben Sie es per Drag & Drop an die neue Stelle.
5. Ändern Sie die Größe von Widgets in einer mehrspaltigen Registerkarte, indem Sie mit dem Cursor auf den rechten Rand des Widgets zeigen und ihn dann nach links oder rechts bewegen.

6. So benennen Sie ein Widget um:
 - a. Klicken Sie auf das Symbol "Einstellungen" ( > ).
 - b. Geben Sie den neuen Titel ein.
 - c. Klicken Sie auf **Speichern**.
 7. Um ein Widget zu löschen, klicken Sie auf das Symbol zum Löschen ().
-

Verfügbare Widgets

Folgende Widgets sind in dieser Version verfügbar.

Echtzeitsuche - Status

Mit dem Echtzeit-Status-Widget können Sie den Status des Smart Protection Servers überwachen.



Hinweis

Wenn dieses Widget in der Zusammenfassung angezeigt wird, läuft die Sitzung der Produktionskonsole nicht ab. Der Computerstatus wird einmal pro Minute aktualisiert, was bedeutet, dass die Sitzung aufgrund der an den Server gesendeten Abfragen nicht abläuft. Die Sitzung läuft allerdings dennoch ab, wenn die Registerkarte ohne das Widget angezeigt wird.

TABELLE 3-1. Widget-Informationen

DATEN	BESCHREIBUNG
Dienst	Auf dem Smart Protection Server bereitgestellte Dienste.
Protokoll	Hier werden die von den Diensten unterstützten Protokolle angezeigt. File-Reputation-Dienste und Web-Reputation-Dienste unterstützen die Protokolle HTTP und HTTPS. HTTPS stellt eine sicherere Verbindung zur Verfügung, während HTTP weniger Bandbreite verwendet.

DATEN	BESCHREIBUNG
Host	Adressen des File-Reputation-Dienstes und des Web-Reputation-Dienstes. Diese Adressen werden bei solchen Trend Micro Produkten verwendet, die Smart Protection Server-Computer unterstützen. Mithilfe der Adressen werden Verbindungen zu Smart Protection Server-Computern konfiguriert.
Computerstatus	<p>Die folgenden Punkte werden unter "Status" angezeigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • File-Reputation-Abfrage: Zeigt an, ob File Reputation erwartungsgemäß funktioniert. • Web-Reputation-Abfrage: Zeigt an, ob Web Reputation erwartungsgemäß funktioniert. • ActiveUpdate: Zeigt an, ob ActiveUpdate erwartungsgemäß funktioniert. • Durchschnittliche CPU-Auslastung: Zeigt die durchschnittliche, vom Kernel generierte Computerauslastung während der letzten 1, 5 und 15 Minuten an. • Freier Arbeitsspeicher: Zeigt die verfügbare physische Speicherkapazität des Computers an. • Belegung der Auslagerungsplatte: Zeigt die Belegung der Auslagerungsplatte an. • Freier Speicher: Zeigt den verfügbaren Speicherplatz auf der Festplatte des Computers an.

Aktive Benutzer der File Reputation

Das Widget "Aktive Benutzer" zeigt die Anzahl der Benutzer an, die File-Reputation-Abfragen an Smart Protection Server gesendet haben. Jeder einzelne Client-Computer zählt als aktiver Benutzer.



Hinweis

Dieses Widget zeigt Informationen in einer 2D-Grafik an und wird ständig aktualisiert. Sie können auch jederzeit auf das Symbol "Aktualisieren" () klicken, um die Daten zu aktualisieren.

TABELLE 3-2. Widget-Informationen

DATEN	BESCHREIBUNG
Benutzer	Die Anzahl der Benutzer, die Abfragen an Smart Protection Server-Computer senden.
Datum und Uhrzeit	Datum der Abfrage.

Bericht über HTTP-Datenverkehr der File Reputation

Das Widget für den HTTP-Datenverkehrsbericht zeigt die Gesamtmenge des Datenverkehrs im Netzwerk in Kilobyte (KB) an, die aufgrund der File-Reputation-Abfragen durch Clients an den Smart Protection Server gesendet worden ist. Die Informationen in diesem Widget werden ständig aktualisiert. Sie können auch jederzeit auf das Symbol "Aktualisieren" (⟳) klicken, um die Daten zu aktualisieren.

TABELLE 3-3. Widget-Informationen

DATEN	BESCHREIBUNG
Datenverkehr (KB)	Der durch Abfragen entstehende Datenverkehr im Netzwerk.
Datum und Uhrzeit	Datum der Abfragen.

Die 10 am häufigsten gesperrten Computer für File Reputation

Dieses Widget zeigt die IP-Adressen der 10 am häufigsten als infiziert eingestuften Computer an, nachdem der Smart Protection Server auf eine File-Reputation-Abfrage hin einen bekannten Virus erhalten hat. Die Informationen in diesem Widget werden in einer Tabelle zusammen mit der IP-Adresse des Computers und der Gesamtanzahl erkannter Bedrohungen auf jedem Computer angezeigt. Die Informationen in diesem Widget werden ständig aktualisiert. Sie können auch jederzeit auf das Symbol "Aktualisieren" (⟳) klicken, um die Daten zu aktualisieren.

Mit diesem Widget ermitteln Sie, auf welchen Computern in Ihrem Netzwerk die meisten Virenvorfälle vorkommen.

**Hinweis**

Wenn Sie mehr als einen Smart Protection Server in diesem Widget aktivieren, errechnet das Widget die Gesamtanzahl erkannter Bedrohungen auf dem ausgewählten Smart Protection Server und zeigt die 10 meistinfizierten Computer der ausgewählten Smart Protection Server-Computer in der Liste an.

TABELLE 3-4. Widget-Informationen

DATEN	BESCHREIBUNG
IP	Die IP-Adresse des Computers.
Erkannte Bedrohungen	Die Anzahl der von diesem Computer erkannten Sicherheitsbedrohungen.

Aktive Benutzer der Web Reputation

Dieses Widget zeigt die Anzahl der Benutzer an, die Web-Reputation-Abfragen an die Smart Protection Server gesendet haben. Jeder einzelne Client-Computer zählt als aktiver Benutzer.

**Hinweis**

Dieses Widget zeigt Informationen in einer 2D-Grafik an und wird alle 5 Minuten aktualisiert. Sie können auch jederzeit auf das Symbol "Aktualisieren" () klicken, um die Daten zu aktualisieren.

TABELLE 3-5. Widget-Informationen

DATEN	BESCHREIBUNG
Benutzer	Die Anzahl der Benutzer, die Abfragen an Smart Protection Server-Computer senden.
Datum und Uhrzeit	Datum der Abfrage.

Bericht über HTTP-Datenverkehr der Web Reputation

Das Widget für den HTTP-Datenverkehrsbericht zeigt die Gesamtmenge des Datenverkehrs im Netzwerk in Kilobyte (KB) an, die aufgrund der Web-Reputation-

Abfragen durch Clients an den Smart Protection Server gesendet worden ist. Die Informationen in diesem Widget werden stündlich aktualisiert. Sie können auch jederzeit auf das Symbol "Aktualisieren" () klicken, um die Daten zu aktualisieren.

TABELLE 3-6. Widget-Informationen

DATEN	BESCHREIBUNG
Datenverkehr (KB)	Der durch Abfragen entstehende Datenverkehr im Netzwerk.
Datum und Uhrzeit	Datum der Abfragen.

Die 10 am häufigsten gesperrten Computer für Web Reputation

Dieses Widget zeigt die IP-Adressen der 10 am häufigsten als gesperrt eingeordneten Computer an, nachdem der Smart Protection Server auf eine Web-Reputation-Abfrage hin eine URL erhalten hat. Die Informationen in diesem Widget werden in einer Tabelle zusammen mit der IP-Adresse des Computers und der Gesamtanzahl gesperrter URLs auf jedem Computer angezeigt. Die Informationen in diesem Widget werden täglich aktualisiert. Sie können auch jederzeit auf das Symbol "Aktualisieren" () klicken, um die Daten zu aktualisieren.

Mit diesem Widget ermitteln Sie, von welchen Computern in Ihrem Netzwerk aus am häufigsten auf gesperrte Websites zugegriffen wird.



Hinweis

Wenn Sie mehr als einen Smart Protection Server in diesem Widget aktivieren, errechnet das Widget die Gesamtanzahl erkannter Bedrohungen auf dem ausgewählten Smart Protection Server und zeigt die 10 meistblockierten Computer der ausgewählten Smart Protection Server-Computer in der Liste an.

TABELLE 3-7. Widget-Informationen

DATEN	BESCHREIBUNG
IP	Die IP-Adresse des Computers.

DATEN	BESCHREIBUNG
Erkannte Bedrohungen	Die Anzahl der auf diesem Computer gesperrten URLs.

Protokolle

Überwachen Sie den Status des Smart Protection Servers mit Hilfe von Protokollen. Um Protokollinformationen anzuzeigen, führen Sie eine Abfrage durch.

Gesperrte URLs

Im Fenster **Gesperrte URLs** werden Informationen über Abfragen der Web Reputation angezeigt, mit denen bösartige Ergebnisse zurückgegeben werden.

Folgende Optionen stehen auf dem Bildschirm zur Verfügung.

- **Schlüsselwort:** Geben Sie Schlüsselwörter an, die zum Suchen von URLs verwendet werden.
- **Datumsbereich:** Wählen Sie einen Datumsbereich.
- **Quelle:** Wählen Sie eine oder mehrere Quellen aus, um die entsprechenden Protokolle anzuzeigen.
 - **Benutzerdefinierte, gesperrte URLs:** Zeigt die gesperrten URLs an, die den benutzerdefinierten gesperrten URLs des Smart Protection Server entsprechen.
 - **Websperr-Pattern:** Zeigt die gesperrten URLs an, die Einträgen im Websperr-Pattern entsprechen.
 - **C&C-URLs übereinstimmend mit:** Zeigt die gesperrten URLs an, die Einträgen in den folgenden Quellen entsprechen:
 - **Control Manager – benutzerdefinierte, verdächtige Objekte:** Eine Teilmenge der benutzerdefinierten Liste der verdächtigen Objekte in Control Manager.

- **Virtual Analyzer:** Eine Teilmenge der Liste der verdächtigen Objekte in Produkten, die mit Virtual Analyzer arbeiten, wie beispielsweise Deep Discovery Advisor, Deep Discovery Analyzer und Control Manager.
- **Global Intelligence in Websperr-Pattern:** Trend Micro Smart Protection Network kompiliert die Global Intelligence-Liste aus weltweiten Quellen und testet und evaluiert die Risikostufe jeder C&C-Callback-Adresse. Mithilfe der Global Intelligence-Liste in Kombination mit den Reputationsbewertungen für bösartige Websites bietet Web-Reputation-Dienste mehr Sicherheit vor komplexen Bedrohungen. Die Web-Reputation-Sicherheitsstufe legt die Aktion fest, die basierend auf den zugewiesenen Risikostufen für bösartige Websites oder C&C-Server ergriffen wird.

Folgende Informationen werden auf diesem Bildschirm angezeigt:

- **Datum und Zeit:** Zeitpunkt, an dem ein URL gesperrt wurde.
- **URL:** Die gesperrte URL.
- **Protokoll anzeigen:** Zeigt Informationen zur Quelle der gesperrten URL an.
- **Client-GUID:** Die GUID des Computers, der versucht hat, auf den gesperrten URL zuzugreifen.
- **Server-GUID:** Die GUID des Trend Micro Produkts, das Smart Protection Server-Computer unterstützt.
- **Client-IP:** Die IP-Adresse des Computers, der versucht hat, auf den gesperrten URL zuzugreifen.
- **Computer:** Der Name des Computers, der versucht hat, auf den gesperrten URL zuzugreifen.
- **Produktelement:** Das Trend Micro Produkt, das den URL erkannt hat.

Update-Protokoll

Im Fenster "Update-Protokoll" werden Informationen über Pattern- oder Programmdatei-Updates angezeigt. Diese Optionen stehen auf dem Bildschirm zur Verfügung.

- **Datumsbereich:** Wählen Sie den Datumsbereich, in dem das Update stattgefunden hat.
- **Typ:** Wählen Sie den Typ der Updates, die angezeigt werden sollen.

Protokolldetails:

- **Datum und Zeit:** Datum und Uhrzeit der Aktualisierung des Servers.
- **Komponentenname:** Die Komponente, die aktualisiert wurde.
- **Ergebnis:** Dies kann entweder "erfolgreich" oder "nicht erfolgreich" sein.
- **Beschreibung:** Eine Beschreibung des Update-Ereignisses.
- **Update-Methode:** Hierfür wird entweder "herkömmliche Suche" oder "intelligente Suche" angezeigt.

Protokoll 'Reputation-Dienst'

Im Fenster "Protokoll 'Reputation-Dienst'" werden Informationen zum Dienststatus von Web-Reputation und File-Reputation angezeigt. Diese Optionen stehen auf dem Bildschirm zur Verfügung.

- **Dienst:** Geben Sie den Dienst an.
- **Ergebnis:** Geben Sie den Ergebnistyp an.
- **Datumsbereich:** Wählen Sie einen Datumsbereich.

Protokolldetails:

- **Datum und Zeit:** Datum und Uhrzeit der Überprüfung des Dienststatus für Web Reputation oder File Reputation.
- **Dienst:** Dies kann entweder "Web Reputation" oder "File Reputation" sein.
- **Ergebnis:** Dies kann entweder "erfolgreich" oder "nicht erfolgreich" sein.
- **Beschreibung:** Eine Beschreibung des Dienststatus für Web Reputation oder File Reputation.

Protokollwartung

Führen Sie eine Protokollwartung durch, um Protokolle zu löschen, die nicht mehr erforderlich sind. Diese Optionen stehen auf dem Bildschirm zur Verfügung.

- **Pattern-Update-Protokoll:** Wählen Sie diese Option, um Protokolleinträge zu Pattern-Updates zu bereinigen.
- **Programm-Update-Protokoll:** Wählen Sie diese Option, um Protokolleinträge zu Programm-Updates zu bereinigen.
- **Gesperrte URLs** Wählen Sie diese Option, um Protokolleinträge zu URL-Abfragen zu bereinigen.
- **Protokoll "Reputation-Dienst":** Wählen Sie diese Option, um Ereignisse des Reputation-Diensts zu bereinigen.
- **Alle Protokolle löschen:** Wählen Sie diese Option, um alle Protokolle zu löschen.
- **Protokolle bereinigen, die älter als die folgende Anzahl an Tagen sind:** Wählen Sie diese Option, um ältere Protokolle zu bereinigen.
- **Zeitgesteuerte Bereinigung aktivieren:** Wählen Sie diese Option, um eine automatische Bereinigung zu aktivieren.

Prozedur

1. Navigieren Sie zu **Protokolle > Protokollwartung**.
 2. Wählen Sie die Protokollarten aus, die bereinigt werden sollen.
 3. Wählen Sie, ob alle Protokolle oder nur Protokolle, die älter als eine bestimmte Anzahl von Tagen sind, gelöscht werden sollen.
 4. Wählen Sie einen Bereinigungszeitplan, oder klicken Sie auf **Jetzt bereinigen**.
 5. Klicken Sie auf **Speichern**.
-

Benachrichtigungen

Sie können den Smart Protection Server so konfigurieren, dass an bestimmte Personen E-Mails oder SNMP-Trap-Benachrichtigungen (Simple Network Management Protocol) gesendet werden, wenn sich der Status von Diensten oder Updates ändert.

E-Mail-Benachrichtigungen

Konfigurieren Sie die Einstellungen der E-Mail-Benachrichtigung, um Administratoren zu benachrichtigen, wenn es Statusänderungen im Zusammenhang mit Diensten oder Updates gibt. Diese Optionen stehen auf dem Bildschirm zur Verfügung.

- **SMTP-Server:** Geben Sie die IP-Adresse des SMTP-Servers ein.
- **Portnummer:** Geben Sie die Portnummer des SMTP-Servers ein.
- **Von:** Geben Sie eine E-Mail-Adresse für das Absenderfeld von E-Mail-Benachrichtigungen ein.
- **Dienste:** Wählen Sie aus, ob Benachrichtigungen bei Statusänderungen in den Diensten File Reputation und Web Reputation und bei Pattern-Updates gesendet werden sollen.
- **An:** Geben Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen ein, an die Benachrichtigungen für dieses Ereignis gesendet werden sollen.
- **Betreff:** Geben Sie einen neuen Betreff ein, oder verwenden Sie einen Standardtext für dieses Ereignis.
- **Nachricht:** Geben Sie eine neue Nachricht ein, oder verwenden Sie einen Standardtext für dieses Ereignis.
- **File Reputation - Statusänderung:** Wählen Sie diese Option, um eine Benachrichtigung bei einer Statusänderung zu senden, und geben Sie den Empfänger für diese Benachrichtigung an.
- **Web Reputation - Statusänderung:** Wählen Sie diese Option, um eine Benachrichtigung bei einer Statusänderung zu senden, und geben Sie den Empfänger für diese Benachrichtigung an.


- **Pattern-Update - Statusänderung:** Wählen Sie diese Option, um eine Benachrichtigung bei einer Statusänderung zu senden, und geben Sie den Empfänger für diese Benachrichtigung an.
- **Updates:** Wählen Sie diese Option, um Benachrichtigungen bei allen programmbezogenen Änderungen zu senden.
- **Download des Programm-Updates ist fehlgeschlagen:** Wählen Sie diese Option, um eine Benachrichtigung zu senden, wenn ein Programm-Update nicht erfolgreich heruntergeladen wurde, und geben Sie den Empfänger für diese Benachrichtigung an.
- **Programm-Update verfügbar:** Wählen Sie diese Option, um eine Benachrichtigung zu senden, wenn ein Programm-Update verfügbar und eine Bestätigung erforderlich ist, und geben Sie den Empfänger für diese Benachrichtigung an.
- **Programm-Update - Status:** Wählen Sie diese Option, um eine Benachrichtigung zu senden, wenn ein Programm aktualisiert wurde, und geben Sie den Empfänger für diese Benachrichtigung an.
- **Das Programm-Update hat Smart Protection Server oder verbundene Dienste neu gestartet:** Wählen Sie diese Option, um eine Benachrichtigung zu senden, wenn ein Programm-Update den Smart Protection Server oder dazugehörige Dienste neu gestartet hat, und geben Sie den Empfänger für diese Benachrichtigung an.
- **Standardmeldung:** Klicken Sie hierauf, um die Felder "Betreff" und "Nachricht" auf den Standardtext von Trend Micro zurückzusetzen.

E-Mail-Benachrichtigungen konfigurieren

Prozedur

1. Navigieren Sie zu **Administration > Benachrichtigungen** und dann zur Registerkarte **E-Mail**.

Die Registerkarte für E-Mail-Benachrichtigungen wird angezeigt.



2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dienste**, um eine E-Mail-Benachrichtigung bei Statusänderungen für alle Dienste zu erhalten, oder wählen Sie die spezifischen Dienste aus den angezeigten Optionen aus:
 - **File Reputation - Statusänderung:** Wählen Sie diese Option, um eine Benachrichtigung bei einer Statusänderung zu senden, und geben Sie den Empfänger, den Betreff und die Nachricht an.
 - **Web Reputation - Statusänderung:** Wählen Sie diese Option, um eine Benachrichtigung bei einer Statusänderung zu senden, und geben Sie den Empfänger, den Betreff und die Nachricht an.
 - **Pattern-Update - Statusänderung:** Wählen Sie diese Option, um eine Benachrichtigung bei einer Statusänderung zu senden, und geben Sie den Empfänger, den Betreff und die Nachricht an.

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Updates** oder wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - **Download des Programm-Updates ist fehlgeschlagen:** Wählen Sie diese Option, um eine Benachrichtigung bei diesem Ereignis zu senden, und geben Sie den Empfänger, den Betreff und die Nachricht an.
 - **Programm-Update verfügbar:** Wählen Sie diese Option, um eine Benachrichtigung bei diesem Ereignis zu senden, und geben Sie den Empfänger, den Betreff und die Nachricht an.
 - **Programm-Update - Status:** Wählen Sie diese Option, um eine Benachrichtigung bei diesem Ereignis zu senden, und geben Sie den Empfänger, den Betreff und die Nachricht an.
 - **Das Programm-Update hat Smart Protection Server oder verbundene Dienste neu gestartet:** Wählen Sie diese Option, um eine Benachrichtigung bei diesem Ereignis zu senden, und geben Sie den Empfänger, den Betreff und die Nachricht an.
 4. Geben Sie im Feld **SMTP-Server** die IP-Adresse des SMTP-Servers ein.
 5. Geben Sie die SMTP-Portnummer ein.
 6. Geben Sie eine E-Mail-Adresse in das Feld **Von** ein. Bei allen E-Mail-Benachrichtigungen wird diese Adresse im Feld 'Von' der E-Mail-Nachrichten angezeigt.
 7. Klicken Sie auf **Speichern**.
-

SNMP-Trap-Benachrichtigungen

Konfigurieren Sie die Einstellungen der SNMP-Benachrichtigung (Simple Network Management Protocol), um Administratoren mit Hilfe von SNMP-Traps zu benachrichtigen, wenn es Statusänderungen im Zusammenhang mit Diensten gibt. Diese Optionen stehen auf dem Bildschirm zur Verfügung.

- **IP-Adresse des Servers:** Geben Sie IP-Adresse des SNMP-Trap-Empfängers an.
- **Community-Name:** Geben Sie den SNMP-Community-Namen an.

- **Dienste:** Wählen Sie aus, ob eine SNMP-Benachrichtigung bei Statusänderungen in den Diensten File Reputation und Web Reputation und bei Pattern-Updates gesendet werden sollen.
- **Nachricht:** Geben Sie eine neue Nachricht ein, oder verwenden Sie einen Standardtext für dieses Ereignis.
- **File Reputation - Statusänderung:** Wählen Sie diese Option, um eine Benachrichtigung bei Statusänderungen zu senden.
- **Web Reputation - Statusänderung:** Wählen Sie diese Option, um eine Benachrichtigung bei Statusänderungen zu senden.
- **Pattern-Update - Statusänderung:** Wählen Sie diese Option, um eine Benachrichtigung bei Statusänderungen zu senden.
- **Standardmeldung:** Klicken Sie hierauf, um das Feld "Nachricht" auf den Standardtext von Trend Micro zurückzusetzen.

SNMP-Trap-Benachrichtigungen konfigurieren

Konfigurieren Sie die Einstellungen der SNMP-Benachrichtigung (Simple Network Management Protocol), um Administratoren mit Hilfe von SNMP-Traps zu benachrichtigen, wenn es Statusänderungen im Zusammenhang mit Diensten gibt.

Prozedur

1. Navigieren Sie zu **Administration > Benachrichtigungen** und dann zur Registerkarte **SNMP**.

Die Registerkarte für SNMP-Trap-Benachrichtigungen wird angezeigt.



2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dienste** oder eines der folgenden Kontrollkästchen:
 - **File Reputation - Statusänderung:** Wählen Sie diese Option, um eine Benachrichtigung bei einer Statusänderung zu senden, und geben Sie den Empfänger, den Betreff und die Nachricht an.
 - **Web Reputation - Statusänderung:** Wählen Sie diese Option, um eine Benachrichtigung bei einer Statusänderung zu senden, und geben Sie den Empfänger, den Betreff und die Nachricht an.
 - **Pattern-Update - Statusänderung:** Wählen Sie diese Option, um eine Benachrichtigung bei einer Statusänderung zu senden, und geben Sie den Empfänger, den Betreff und die Nachricht an.
3. Geben Sie die IP-Adresse des SNMP-Trap-Servers ein.
4. Geben Sie den SNMP-Community-Namen ein.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Kapitel 4

In Trend Micro™ Control Manager™ einbinden

Smart Protection Server wird in Control Manager eingebunden.

Es werden folgende Themen behandelt:

- *Trend Micro Control Manager auf Seite 4-2*
- *Unterstützte Versionen von Control Manager auf Seite 4-2*
- *Einbindung von Control Manager in diese Version von Smart Protection Server auf Seite 4-3*

Trend Micro Control Manager

Trend Micro Control Manager™ ist eine zentrale Management-Konsole, mit der Produkte und Dienste von Trend Micro auf der Gateway-, Mailserver-, Dateiserver- und Unternehmensdesktopebene verwaltet werden können. Die webbasierte Management-Konsole von Control Manager bietet eine einzelne Überwachungsstelle für verwaltete Produkte und Dienste im ganzen Netzwerk.

Mit Control Manager können Systemadministratoren Aktivitäten wie z. B. Infektionen, Sicherheitsverletzungen oder Viruseintrittsstellen überwachen und Berichte dazu erstellen. Systemadministratoren können Komponenten herunterladen und im ganzen Netzwerk bereitstellen und so einen einheitlichen und aktuellen Schutz sicherstellen. Control Manager ermöglicht manuelle und geplante Updates sowie die Konfiguration und Verwaltung von Produkten als Gruppen oder als Einzelobjekte und bietet so eine größere Flexibilität.

Unterstützte Versionen von Control Manager

Diese Version von Smart Protection Server unterstützt die folgenden Versionen von Control Manager.

FUNKTIONEN	CONTROL MANAGER-VERSION		
	7.0	6.0 SP3	6.0 SP2 ODER FRÜHER
Verdächtige Objekte und Aktionen synchronisieren	Ja	Ja	Nein
Control Manager als alternative Update-Adresse verwenden	Ja	Ja	Ja

**Hinweis**

Smart Protection Server kann nur mit reinen IPv4-Netzwerken oder Dual-Stack-Netzwerken von Control Manager verbunden werden.

Einbindung von Control Manager in diese Version von Smart Protection Server

Diese Smart Protection Server-Version enthält folgende Funktionen:

TABELLE 4-1. Einbindung von Control Manager

FUNKTION	BESCHREIBUNG
Synchronisierung verdächtiger Objekte und Aktionen	<ol style="list-style-type: none"> Control Manager fasst verdächtige Objekte und Suchaktionen zusammen und leitet dann diese Informationen an Smart Protection Server weiter. Smart Protection Server leitet verdächtige URLs und Aktionen an OfficeScan-Agenten weiter. Bei Produkten, die Web-Reputation-Abfragen (wie Portal Protect und Deep Security) senden, leitet Smart Protection Server nur verdächtige URLs weiter. <div data-bbox="494 943 544 992" data-label="Image"></div> <div data-bbox="548 943 642 969" data-label="Section-Header">Hinweis</div> <p>Weitere Informationen dazu, wie Control Manager verdächtige Objekte behandelt, finden Sie unter http://docs.trendmicro.com/all/ent/tmcm/v6.0-sp3/en-us/tmcm_6.0_sp3_ctd_primer/ctd_primer.pdf</p>
Control Manager als alternative Update-Adresse	Control Manager kann als Update-Adresse agieren, wenn Smart Protection Server über keine Internetverbindung verfügt.
Anmeldung über Einzelanmeldung	Control Manager bietet jetzt die Anmeldung über Einzelanmeldung über die Control Manager-Konsole

Kapitel 5

Technischer Support

Erfahren Sie mehr über die folgenden Themen:

- *Ressourcen zur Fehlerbehebung auf Seite 5-2*
- *Kontaktaufnahme mit Trend Micro auf Seite 5-3*
- *Verdächtige Inhalte an Trend Micro senden auf Seite 5-4*
- *Sonstige Ressourcen auf Seite 5-6*

Ressourcen zur Fehlerbehebung

Vor der Kontaktaufnahme mit dem technischen Support sollten Sie die folgenden Online-Ressourcen zu Trend Micro heranziehen.

Support-Portal verwenden

Über das Trend Micro Support-Portal können Sie rund um die Uhr online auf die aktuellsten Informationen über allgemeine und ungewöhnliche Probleme zugreifen.

Prozedur

1. Gehen Sie zu <http://esupport.trendmicro.com>.
2. Wählen Sie unter den verfügbaren Produkten aus oder klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um nach Lösungen zu suchen.
3. Mit dem Feld **Support durchsuchen** können Sie nach verfügbaren Lösungen suchen.
4. Falls Sie keine Lösung finden, klicken Sie auf **Support kontaktieren** und wählen Sie den gewünschten Support aus.



Tipp

Um online eine Supportanfrage zu senden, besuchen Sie die folgende URL:

<http://esupport.trendmicro.com/srf/srfmain.aspx>

Das Problem wird von einem Support-Mitarbeiter von Trend Micro untersucht, der innerhalb von 24 Stunden oder weniger auf Ihre Anfrage reagiert.

Bedrohungsenzyklopädie

Die meiste Malware besteht heutzutage aus komplexen Bedrohungen, bei denen zwei oder mehr Technologien miteinander kombiniert werden, um Computer-

Sicherheitsprotokolle zu umgehen. Trend Micro bekämpft diese komplexe Malware mit Produkten, die eine benutzerdefinierte Verteidigungsstrategie verfolgen. Die Bedrohungsenzyklopädie enthält eine ausführliche Liste mit Namen und Symptomen von verschiedenen kombinierten Bedrohungen, wie etwa bekannte Malware, Spam, bösartige URLs und bekannte Schwachstellen.

Auf <http://about-threats.trendmicro.com/de/threatencyclopedia#malware> finden Sie weitere Informationen zu folgenden Themen:

- Malware und bösartige mobile Codes, die zum jeweiligen Zeitpunkt aktiv und im Umlauf sind
- Seiten mit Bedrohungsinformationen, die eine umfassende Ressource für Internet-Angriffe darstellen
- Beratung zu Internet-Bedrohungen bezüglich gezielten Angriffen und Sicherheitsbedrohungen
- Informationen zu Internet-Angriffen und Online-Trends
- Wöchentliche Malware-Berichte

Kontaktaufnahme mit Trend Micro

Sie erreichen unsere Trend Micro Vertiebspartner telefonisch oder per E-Mail:

Adresse	Trend Micro Deutschland GmbH Zeppelinstraße 1 85399 Hallbergmoos Deutschland
Telefon	+49 (0) 811 88990-700
Website	http://www.trendmicro.de
E-Mail-Adresse	sales_info@trendmicro.de

- Weltweite Support-Büros:

<http://www.trendmicro.com/us/about-us/contact/index.html>

- Kontaktaufnahme mit Trend Micro:
<http://www.trendmicro.de/ueber-uns/kontakt/index.html>
- Trend Micro Produktdokumentation:
<http://docs.trendmicro.com/de-de/home.aspx>

Problemlösung beschleunigen

Sie sollten die folgenden Informationen zur Hand haben, um die Problemlösung zu beschleunigen:

- Schritte, um das Problem nachvollziehen zu können
- Informationen zur Appliance und zum Netzwerk
- Marke und Modell des Computers sowie zusätzlich angeschlossene Hardware oder Geräte
- Größe des Arbeitsspeichers und des freien Festplattenspeichers
- Betriebssystem- und Service Pack-Version
- Version des installierten Agents
- Seriennummer oder Aktivierungscode
- Ausführliche Beschreibung der Installationsumgebung
- Genauer Wortlaut eventueller Fehlermeldungen

Verdächtige Inhalte an Trend Micro senden

Es gibt mehrere Optionen, um verdächtige Inhalte an Trend Micro zur weiteren Analyse zu senden.

E-Mail-Reputation-Dienste

Fragen Sie die Reputation einer bestimmten IP-Adresse ab, und geben Sie einen Message Transfer Agent zum Hinzufügen zur Liste der allgemein zulässigen Adressen an:

<https://ers.trendmicro.com/>

Informationen zum Senden von Nachrichten an Trend Micro finden Sie im folgenden Knowledge Base-Artikel:

<http://esupport.trendmicro.com/solution/en-US/1112106.aspx>

File-Reputation-Dienste

Sammeln Sie Systeminformationen, und senden Sie verdächtige Dateiinhalte an Trend Micro:

<http://esupport.trendmicro.com/solution/en-us/1059565.aspx>

Notieren Sie sich die Anfragenummer für die weitere Bearbeitung Ihrer Anfrage.

Web-Reputation-Dienste

Sie können die Sicherheitsbewertung und den Inhaltstyp einer URL abfragen, hinter der Sie eine Phishing-Website oder einen Infektionsüberträger vermuten, d. h. eine Quelle von Internet-Bedrohungen, wie z. B. Spyware und Viren:

<http://global.sitesafety.trendmicro.com/>

Falls die zugewiesene Bewertung nicht zutrifft, senden Sie eine Neuklassifizierungsanforderung an Trend Micro.

Sonstige Ressourcen

Neben Lösungen und Support sind online viele zusätzliche hilfreiche Ressourcen verfügbar, damit Sie immer auf dem neuesten Stand sind, Innovationen kennenlernen und mit den neuesten Sicherheitstrends vertraut sind.

Download Center

Trend Micro veröffentlicht in bestimmten Abständen Patches für gemeldete bekannte Probleme oder Upgrades zu bestimmten Produkten oder Diensten. Auf folgender Seite können Sie feststellen, ob Patches verfügbar sind:

<http://downloadcenter.trendmicro.com/index.php?regs=de>

Falls ein Patch nicht angewendet wurde (Patches sind datiert), öffnen Sie die Readme-Datei, um festzustellen, ob er für Ihre Umgebung relevant ist. In der Readme-Datei finden Sie außerdem Installationsanweisungen.

Anregungen und Kritik

Das Trend Micro Team ist stets bemüht, die Dokumentationen zu verbessern. Bei Fragen, Anmerkungen oder Anregungen zu diesem oder einem anderen Dokument von Trend Micro besuchen Sie diese Website:

<http://www.trendmicro.com/download/documentation/rating.asp>

Anhang A

CLI-Befehle

In diesem Abschnitt werden die CLI-Befehle (Command Line Interface, Befehlszeilenschnittstelle) beschrieben, die Sie im Produkt zum Überwachen, Debuggen, Beheben von Fehlern und Konfigurieren verwenden können. Melden Sie sich mit Ihrem Admin-Konto an der CLI über die virtuelle Maschine an. Mit Hilfe von CLI-Befehlen können Administratoren Konfigurationsaufgaben, Debugging und Fehlerbehebung durchführen. Die CLI-Schnittstelle stellt auch zusätzliche Befehle zur Verfügung, um kritische Ressourcen und Funktionen zu überwachen. Um auf die CLI-Schnittstelle zuzugreifen, benötigen Sie das Administratorkonto und -kennwort.

BEFEHL	SYNTAX	BESCHREIBUNG
<code>certificate regen self- sign</code>	<code>certificate regen self-sign <Ausgestellt_a n> <Ausgestellt_v on> <Gültigkeit></code>	Selbstsigniertes Zertifikat neu generieren. <Ausgestellt_an>: Allgemeiner Name oder CN des Empfängers des Zertifikats <Ausgestellt_von>: Allgemeiner Name oder CN des Ausstellers des Zertifikats <Gültigkeit>: Die Anzahl der Tage, die das Zertifikat gültig ist
<code>certificate update CA</code>	<code>certificate update CA</code>	Das neueste CA-Paket herunterladen

BEFEHL	SYNTAX	BESCHREIBUNG
configure date	configure date <Datum> <Uhrzeit>	Daten konfigurieren und im CMOS speichern date DATUMSFELD [DATUMSFELD] time ZEITFELD [ZEITFELD]
configure dns ipv4	configure dns ipv4 <dns1> [dns2]	IPv4-DNS-Einstellungen konfigurieren dns1 IPv4_ADDR Primary DNS server dns2 IPv4_ADDR Secondary DNS server []
configure dns ipv6	configure dns ipv6 <dns1> [dns2]	IPv6-DNS-Einstellungen konfigurieren dns1 IPv6_ADDR Primary DNS server dns2 IPv6_ADDR Secondary DNS server []
configure hostname	configure hostname <Host-Name>	Host-Namen konfigurieren hostname HOST-NAME Host-Name oder FQDN
configure ipv4 dhcp	configure ipv4 dhcp [vlan]	Standard-Ethernet-Schnittstelle für die Verwendung von DHCP konfigurieren vlan VLAN-ID VLan-ID [1-4094], Standard kein VLan: [0]
configure ipv4 static	configure ipv4 static <IP> <Maske> <Gateway> [VLan]	Standard-Ethernet-Schnittstelle für die Verwendung einer statischen IPv4-Adresse konfigurieren vlan VLAN-ID VLan-ID [1-4094], Standard kein VLan: [0]
configure ipv6 auto	configure ipv6 auto [vlan]	Standard-Ethernet-Schnittstelle für die Verwendung der automatischen Neighbor Discovery-IPv6-Adresse konfigurieren vlan VLAN-ID VLan-ID [1-4094], Standard kein VLan: [0]

BEFEHL	SYNTAX	BESCHREIBUNG
configure ipv6 dhcp	configure ipv6 dhcp [vlan]	Standard-Ethernet-Schnittstelle für die Verwendung der dynamischen IPv6-Adresse konfigurieren (DHCPv6) vlan VLAN-ID VLan-ID [1-4094], Standard kein VLan: [0]
configure ipv6 static	configure ipv6 static <v6ip> <v6mask> <v6gate> [vlan]	Standard-Ethernet-Schnittstelle für die Verwendung einer statischen IPv6-Adresse konfigurieren vlan VLAN-ID VLan-ID [1-4094], Standard kein VLan: [0]
configure locale de_DE	configure locale de_DE	Deutsch als Gebietsschema konfigurieren
configure locale en_US	configure locale en_US	Englisch als Gebietsschema konfigurieren
configure locale es_ES	configure locale es_ES	Spanisch als Gebietsschema konfigurieren
configure locale fr_FR	configure locale fr_FR	Französisch als Gebietsschema konfigurieren
configure locale it_IT	configure locale it_IT	Italienisch als Gebietsschema konfigurieren
configure locale ja_JP	configure locale ja_JP	Japanisch als Gebietsschema konfigurieren
configure locale ko_KR	configure locale ko_KR	Koreanisch als Gebietsschema konfigurieren
configure locale ru_RU	configure locale ru_RU	Russisch als Gebietsschema konfigurieren
configure locale zh_CN	configure locale zh_CN	Chinesisch (vereinfacht) als Gebietsschema konfigurieren
configure locale zh_TW	configure locale zh_TW	Chinesisch (traditionell) als Gebietsschema konfigurieren

BEFEHL	SYNTAX	BESCHREIBUNG
configure ntp	configure ntp <IP oder FQDN>	NTP-Server konfigurieren
configure port	configure port <frs_http_port> <frs_https_port> <wrs_http_port>> <wrs_https_port>	Dienstports der File-Reputation- und Web-Reputation-Dienste ändern.
configure password	configure password <Benutzer>	Kontokennwort konfigurieren Benutzer BENUTZER Der Benutzername, dessen Kennwort Sie ändern möchten. Der Benutzer kann "admin", "root" oder ein anderer Benutzer aus der Administratorgruppe des Smart Protection Servers sein.
configure proxy-service	configure proxy-service <wis_url> <cfr_url> <grid_url> <mars_url>	URLs des globalen Schutzdienstes von Trend Micro ändern. <wis_url>: URL für Web Inspection Service <cfr_url>: URL für Community File Reputation <grid_url>: URL für Goodware-Ressource und Informationsdatenbank <mars_url>: URL für Reputation-Dienste für mobile Apps
configure service	configure service interface <Name der Schnittstelle>	Standardeinstellungen des Servers konfigurieren
configure timezone Africa Cairo	configure timezone Africa Cairo	Zeitzone für den Standort Afrika/Kairo konfigurieren
configure timezone Africa Harare	configure timezone Africa Harare	Zeitzone für den Standort Afrika/Harare konfigurieren

BEFEHL	SYNTAX	BESCHREIBUNG
<code>configure timezone Africa Nairobi</code>	<code>configure timezone Africa Nairobi</code>	Zeitzone für den Standort Afrika/Nairobi konfigurieren
<code>configure timezone America Anchorage</code>	<code>configure timezone America Anchorage</code>	Zeitzone für den Standort Amerika/Anchorage konfigurieren
<code>configure timezone America Bogota</code>	<code>configure timezone America Bogota</code>	Zeitzone für den Standort Amerika/Bogota konfigurieren
<code>configure timezone America Buenos_Aires</code>	<code>configure timezone America Buenos_Aires</code>	Zeitzone für den Standort Amerika/Buenos Aires konfigurieren
<code>configure timezone America Caracas</code>	<code>configure timezone America Caracas</code>	Zeitzone für den Standort Amerika/Caracas konfigurieren
<code>configure timezone America Chicago</code>	<code>configure timezone America Chicago</code>	Zeitzone für den Standort Amerika/Chicago konfigurieren
<code>configure timezone America Chihuahua</code>	<code>configure timezone America Chihuahua</code>	Zeitzone für den Standort Amerika/Chihuahua konfigurieren
<code>configure timezone America Denver</code>	<code>configure timezone America Denver</code>	Zeitzone für den Standort Amerika/Denver konfigurieren
<code>configure timezone America Godthab</code>	<code>configure timezone America Godthab</code>	Zeitzone für den Standort Amerika/Godthab konfigurieren

BEFEHL	SYNTAX	BESCHREIBUNG
<code>configure timezone America Lima</code>	<code>configure timezone America Lima</code>	Zeitzone für den Standort Amerika/Lima konfigurieren
<code>configure timezone America Los_Angeles</code>	<code>configure timezone America Los_Angeles</code>	Zeitzone für den Standort Amerika/Los Angeles konfigurieren
<code>configure timezone America Mexico_City</code>	<code>configure timezone America Mexico_City</code>	Zeitzone für den Standort Amerika/Mexiko-Stadt konfigurieren
<code>configure timezone America New_York</code>	<code>configure timezone America New_York</code>	Zeitzone für den Standort Amerika/New York konfigurieren
<code>configure timezone America Noronha</code>	<code>configure timezone America Noronha</code>	Zeitzone für den Standort Amerika/Noronha konfigurieren
<code>configure timezone America Phoenix</code>	<code>configure timezone America Phoenix</code>	Zeitzone für den Standort Amerika/Phoenix konfigurieren
<code>configure timezone America Santiago</code>	<code>configure timezone America Santiago</code>	Zeitzone für den Standort Amerika/Santiago konfigurieren
<code>configure timezone America St_Johns</code>	<code>configure timezone America St_Johns</code>	Zeitzone für den Standort Amerika/St Johns konfigurieren

BEFEHL	SYNTAX	BESCHREIBUNG
<code>configure timezone America Tegucigalpa</code>	<code>configure timezone America Tegucigalpa</code>	Zeitzone für den Standort Amerika/Tegucigalpa konfigurieren
<code>configure timezone Asia Almaty</code>	<code>configure timezone Asia Almaty</code>	Zeitzone für den Standort Asien/Almaty konfigurieren
<code>configure timezone Asia Baghdad</code>	<code>configure timezone Asia Baghdad</code>	Zeitzone für den Standort Asien/Bagdad konfigurieren
<code>configure timezone Asia Baku</code>	<code>configure timezone Asia Baku</code>	Zeitzone für den Standort Asien/Baku konfigurieren
<code>configure timezone Asia Bangkok</code>	<code>configure timezone Asia Bangkok</code>	Zeitzone für den Standort Asien/Bangkok konfigurieren
<code>configure timezone Asia Calcutta</code>	<code>configure timezone Asia Calcutta</code>	Zeitzone für den Standort Asien/Kalkutta konfigurieren
<code>configure timezone Asia Colombo</code>	<code>configure timezone Asia Colombo</code>	Zeitzone für den Standort Asien/Colombo konfigurieren
<code>configure timezone Asia Dhaka</code>	<code>configure timezone Asia Dhaka</code>	Zeitzone für den Standort Asien/Dhaka konfigurieren
<code>configure timezone Asia Hong_Kong</code>	<code>configure timezone Asia Hong_Kong</code>	Zeitzone für den Standort Asien/Hongkong konfigurieren
<code>configure timezone Asia Irkutsk</code>	<code>configure timezone Asia Irkutsk</code>	Zeitzone für den Standort Asien/Irkutsk konfigurieren

BEFEHL	SYNTAX	BESCHREIBUNG
configure timezone Asia Jerusalem	configure timezone Asia Jerusalem	Zeitzone für den Standort Asien/Jerusalem konfigurieren
configure timezone Asia Kabul	configure timezone Asia Kabul	Zeitzone für den Standort Asien/Kabul konfigurieren
configure timezone Asia Karachi	configure timezone Asia Karachi	Zeitzone für den Standort Asien/Karatschi konfigurieren
configure timezone Asia Katmandu	configure timezone Asia Katmandu	Zeitzone für den Standort Asien/Kathmandu konfigurieren
configure timezone Asia Krasnojarsk	configure timezone Asia Krasnojarsk	Zeitzone für den Standort Asien/Krasnojarsk konfigurieren
configure timezone Asia Kuala_Lumpur	configure timezone Asia Kuala_Lumpur	Zeitzone für den Standort Asien/Kuala Lumpur konfigurieren
configure timezone Asia Kuwait	configure timezone Asia Kuwait	Zeitzone für den Standort Asien/Kuwait konfigurieren
configure timezone Asia Magadan	configure timezone Asia Magadan	Zeitzone für den Standort Asien/Magadan konfigurieren
configure timezone Asia Manila	configure timezone Asia Manila	Zeitzone für den Standort Asien/Manila konfigurieren
configure timezone Asia Muscat	configure timezone Asia Muscat	Zeitzone für den Standort Asien/Maskat konfigurieren

BEFEHL	SYNTAX	BESCHREIBUNG
<code>configure timezone Asia Rangoon</code>	<code>configure timezone Asia Rangoon</code>	Zeitzone für den Standort Asien/Rangun konfigurieren
<code>configure timezone Asia Seoul</code>	<code>configure timezone Asia Seoul</code>	Zeitzone für den Standort Asien/Seoul konfigurieren
<code>configure timezone Asia Shanghai</code>	<code>configure timezone Asia Shanghai</code>	Zeitzone für den Standort Asien/Shanghai konfigurieren
<code>configure timezone Asia Singapore</code>	<code>configure timezone Asia Singapore</code>	Zeitzone für den Standort Asien/Singapur konfigurieren
<code>configure timezone Asia Taipei</code>	<code>configure timezone Asia Taipei</code>	Zeitzone für den Standort Asien/Taipeh konfigurieren
<code>configure timezone Asia Tehran</code>	<code>configure timezone Asia Tehran</code>	Zeitzone für den Standort Asien/Teheran konfigurieren
<code>configure timezone Asia Tokyo</code>	<code>configure timezone Asia Tokyo</code>	Zeitzone für den Standort Asien/Tokio konfigurieren
<code>configure timezone Asia Yakutsk</code>	<code>configure timezone Asia Yakutsk</code>	Zeitzone für den Standort Asien/Jakutsk konfigurieren
<code>configure timezone Atlantic Azores</code>	<code>configure timezone Atlantic Azores</code>	Zeitzone für den Standort Atlantik/Azoren konfigurieren
<code>configure timezone Australia Adelaide</code>	<code>configure timezone Australia Adelaide</code>	Zeitzone für den Standort Australien/Adelaide konfigurieren

BEFEHL	SYNTAX	BESCHREIBUNG
configure timezone Australia Brisbane	configure timezone Australia Brisbane	Zeitzone für den Standort Australien/Brisbane konfigurieren
configure timezone Australia Darwin	configure timezone Australia Darwin	Zeitzone für den Standort Australien/Darwin konfigurieren
configure timezone Australia Hobart	configure timezone Australia Hobart	Zeitzone für den Standort Australien/Hobart konfigurieren
configure timezone Australia Melbourne	configure timezone Australia Melbourne	Zeitzone für den Standort Australien/Melbourne konfigurieren
configure timezone Australia Perth	configure timezone Australia Perth	Zeitzone für den Standort Australien/Perth konfigurieren
configure timezone Europe Amsterdam	configure timezone Europe Amsterdam	Zeitzone für den Standort Europa/Amsterdam konfigurieren
configure timezone Europe Athens	configure timezone Europe Athens	Zeitzone für den Standort Europa/Athen konfigurieren
configure timezone Europe Belgrade	configure timezone Europe Belgrade	Zeitzone für den Standort Europa/Belgrad konfigurieren

BEFEHL	SYNTAX	BESCHREIBUNG
<code>configure timezone Europe Berlin</code>	<code>configure timezone Europe Berlin</code>	Zeitzone für den Standort Europa/Berlin konfigurieren
<code>configure timezone Europe Brussels</code>	<code>configure timezone Europe Brussels</code>	Zeitzone für den Standort Europa/Brüssel konfigurieren
<code>configure timezone Europe Bucharest</code>	<code>configure timezone Europe Bucharest</code>	Zeitzone für den Standort Europa/Bukarest konfigurieren
<code>configure timezone Europe Dublin</code>	<code>configure timezone Europe Dublin</code>	Zeitzone für den Standort Europa/Dublin konfigurieren
<code>configure timezone Europe Moscow</code>	<code>configure timezone Europe Moscow</code>	Zeitzone für den Standort Europa/Moskau konfigurieren
<code>configure timezone Europe Paris</code>	<code>configure timezone Europe Paris</code>	Zeitzone für den Standort Europa/Paris konfigurieren
<code>configure timezone Pacific Auckland</code>	<code>configure timezone Pacific Auckland</code>	Zeitzone für den Standort Pazifik/Auckland konfigurieren
<code>configure timezone Pacific Fiji</code>	<code>configure timezone Pacific Fiji</code>	Zeitzone für den Standort Pazifik/Fidschi konfigurieren
<code>configure timezone Pacific Guam</code>	<code>configure timezone Pacific Guam</code>	Zeitzone für den Standort Pazifik/Guam konfigurieren

BEFEHL	SYNTAX	BESCHREIBUNG
configure timezone Pacific Honolulu	configure timezone Pacific Honolulu	Zeitzone für den Standort Pazifik/Honolulu konfigurieren
configure timezone Pacific Kwajalein	configure timezone Pacific Kwajalein	Zeitzone für den Standort Pazifik/Kwajalein konfigurieren
configure timezone Pacific Midway	configure timezone Pacific Midway	Zeitzone für den Standort Pazifik/Midway konfigurieren
configure timezone US Alaska	configure timezone US Alaska	Zeitzone für den Standort USA/Alaska konfigurieren
configure timezone US Arizona	configure timezone US Arizona	Zeitzone für den Standort USA/Arizona konfigurieren
configure timezone US Central	configure timezone US Central	Zeitzone für den Standort USA/Central konfigurieren
configure timezone US East-Indiana	configure timezone US East-Indiana	Zeitzone für den Standort USA/East-Indiana konfigurieren
configure timezone US Eastern	configure timezone US Eastern	Zeitzone für den Standort USA/Ostküste konfigurieren
configure timezone US Hawaii	configure timezone US Hawaii	Zeitzone für den Standort USA/Hawaii konfigurieren
configure timezone US Mountain	configure timezone US Mountain	Zeitzone für den Standort USA/Mountain konfigurieren

BEFEHL	SYNTAX	BESCHREIBUNG
configure timezone US Pacific	configure timezone US Pacific	Zeitzone für den Standort USA/Pazifik konfigurieren
disable adhoc- query	disable adhoc- query	Internet-Zugriffsprotokoll deaktivieren
disable ssh	disable ssh	sshd-Daemon deaktivieren
enable	enable	Administrative Befehle aktivieren
enable adhoc- query	enable adhoc- query	Internet-Zugriffsprotokoll aktivieren
enable ssh	enable ssh	sshd-Daemon aktivieren
exit	exit	Sitzung beenden
Hilfe	Hilfe	Übersicht über die CLI-Syntax anzeigen.
history	history [limit]	In dieser Befehlszeilensitzung verwendete Befehle anzeigen Limit gibt die Anzahl der anzuzeigenden CLI-Befehle an. Beispiel: Die Angabe von „5“ für Limit bedeutet, dass 5 CLI-Befehle angezeigt werden.
reboot	reboot [Zeit]	Computer nach einer angegebenen Verzögerung oder sofort neu starten Zeit EINHEIT Zeit in Minuten, bis der Computer neu gestartet wird [0]
show date	show date	Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit anzeigen
show hostname	show hostname	Netzwerk-Host-Namen anzeigen
show interfaces	show interfaces	Informationen zu den Netzwerkschnittstellen anzeigen
show ipv4 address	show ipv4 address	IPv4-Adresse des Netzwerks anzeigen

BEFEHL	SYNTAX	BESCHREIBUNG
show ipv4 dns	show ipv4 dns	IPv4-DNS-Server des Netzwerks anzeigen
show ipv4 gateway	show ipv4 gateway	IPv4-Gateway des Netzwerks anzeigen
show ipv4 route	show ipv4 route	IPv4-Routing-Tabelle des Netzwerks anzeigen
show ipv4 type	show ipv4 type	IPv4-Konfigurationstyp des Netzwerks anzeigen (dhcp / static)
show ipv6 address	show ipv6 address	IPv6-Adresse des Netzwerks anzeigen
show ipv6 dns	show ipv6 dns	IPv6-DNS-Server des Netzwerks anzeigen
show ipv6 gateway	show ipv6 gateway	IPv6-Gateway des Netzwerks anzeigen
show ipv6 route	show ipv6 route	IPv6-Routing-Tabelle des Netzwerks anzeigen
show ipv6 type	show ipv6 type	IPv6-Konfigurationstyp des Netzwerks anzeigen (auto / dhcp / static)
show timezone	show timezone	Zeitzone des Netzwerks anzeigen
show uptime	show uptime	Betriebszeit des Systems anzeigen
show url management	show url management	URL der Webverwaltungskonsole anzeigen
show url FileReputationService	show url FileReputationService	Endpunkt-Verbindungsadressen für File-Reputation-Dienste anzeigen
show url WebReputationService	show url WebReputationService	Endpunkt-Verbindungsadressen für Web-Reputation-Dienste anzeigen

BEFEHL	SYNTAX	BESCHREIBUNG
shutdown	shutdown [Zeit]	Computer nach einer angegebenen Verzögerung oder sofort herunterfahren Zeit EINHEIT Zeit in Minuten, bis der Computer heruntergefahren wird [0]

Stichwortverzeichnis

A

Anregungen und Kritik, 5-6

C

Control Manager

 Einbindung in Smart Protection Server,
 4-3

Control Manager – benutzerdefinierte,
verdächtige Objekte, 2-13

D

Dokumentationskonventionen, vii

P

Pattern der intelligenten Suche, 1-4

S

Smart Protection Network, 1-3

Smart Protection Server, 1-3

support

 Probleme schneller beheben, 5-4

T

Trend Micro

 Info über, vi

V

Virtual Analyzer, 2-13

W

Websperr-Pattern, 1-5



TREND MICRO INCORPORATED

Trend Micro Deutschland GmbH Zeppelinstraße 1 Hallbergmoos, Bayern 85399 Deutschland
Tel.: +49 (0) 811 88990-700 Fax: +4981188990799 info@trendmicro.com

www.trendmicro.com

Item Code: APGM8048/171002